Λύσεις εργαστηρίου 2b «Διευθέτηση μεταγωγέα»

Παραμετροποίηση δρομολογητή

Router> enable Ενεργοποίση προνομιακής κατάστασης Ενεργοποίηση κατάστασης ρυθμίσεων

Router# conf term μέσω τερματικού

Router(conf)# interface GigabitEthernet0/1 Είσοδος σε κατάσταση ρυθμίσεων για την διεπαφή GE0/1

σκας /24 στην συγκεκριμένη διεπαφή

Ανάθεση της ΙΡ 192.168.1.1 και μά-

Router(conf-if)# no shutdown Ενεργοποίηση της διεπαφής

Router(conf-if)# exit

Της διαπακής

της διεπαφής

Παραμετροποίηση μεταγωγέα

Switch> enable Ενεργοποίση προνομιακής κατάστασης

Switch# conf term Ενεργοποίηση κατάστασης ρυθμίσεων μέσω τερματικού

Είσοδος σε κατάσταση ρυθμίσεων για την διεπαφή

Switch(conf)# interface interface Gi1/0/1 GE1/0/1

Router(conf-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Switch(conf-if)# no shutdown Ενεργοποίηση της διεπαφής

Switch(conf-if)# exit Έξοδος από την κατάσταση ρυθμίσεων της διεπαφής

Είσοδος σε κατάσταση ρυθμίσεων για την διεπαφή

Switch(conf)# interface Gi1/0/2 GE1/0/2

Switch(conf-if)# no shutdown Ενεργοποίηση της διεπαφής

Switch(conf-if)# exit Έξοδος από την κατάσταση ρυθμίσεων της διεπαφής

Είσοδος σε κατάσταση ρυθμίσεων για την διεπαφή

tch(conf)# interface Gi1/0/4 GE1/0/4

Switch(conf-if)# no shutdown Ενεργοποίηση της διεπαφής

Switch(conf-if)# exit Έξοδος από την κατάσταση ρυθμίσεων της διεπαφής

Άσκηση

Switch> enable

Switch# conf term

Switch(conf)# interface Gi1/0/2

Switch(conf-if)# switchport mode access

Switch(conf-if)# switchport port-security

Switch(conf-if)# switchport port-security mac-address
XXXX.XXXX.XXXX

Switch(conf-if)# switchport port-security violation
restrict

Switch(conf-if)# exit

Ενεργοποίση προνομιακής κατάστασης

Ενεργοποίηση κατάστασης ρυθμίσεων μέσω τερματικού

Εισέλθετε στην κατάσταση ρυθμίσεων της διεπαφής GigabitEthernet1/0/1 Ορίστε την κατάσταση λειτουργίας της διεπαφής σε access.

Ενεργοποιείστε την ασφάλεια θύρας.

Ορίστε την διεύθυνση MAC του PC2 ως την μοναδική διεύθυνση MAC που επιτρέπεται να συνδεθεί στην διεπαφή.

Η παραβίαση του κανόνα θα οδηγήσει σε παρεμπόδιση μετάδοσης δεδομένων για την συγκεκριμένη διεπαφή.

Έξοδος από την κατάσταση ρυθμίσεων της διεπαφής