# Instruções para execução

### Sumário

1.		Introdução	3
2.		Requisitos de sistema	3
	2.1	Hardware	3
	2.2	Software	3
3.		Instruções para execução	3
	3.1	Abra o shell do linux e execute:	3
	3.2	Em uma nova instacia de shell execute o seguinte comando para iniciar o servidor do jogo:	3
	3.3	Em uma nova instancia de shell execute o seguinte comando para iniciar um cliente do jogo:	3
	3.4	Repita a etapa 3 até mais 3 vezes para mais instancias de cliente	4
4.		Como jogar	4
	4.1	Inicie o jogo	4
	4.2	Comandos	4
	2	1.2.1 Movimentação	4
	4	1.2.2 Jogo	4

### 1. Introdução

Neste documento encontram-se todas as instruções relevantes para instação e execução do jogo *Heredian*.

### 2. Requisitos de sistema

Todos os requisitos citados a baixo devem estar de acordo com as intruções deste documento para instalação e jogabilidade aceitável.

### 2.1 Hardware

Processador: Intel Core2Duo 2.0ghz

Memória RAM: 2gb DDR2 Espaço livre em disco: 500mb

#### 2.2 Software

Sistema operacional: Linux/Xubuntu

(http://xubuntu.org)

Biblioteca de conteúdo: Alegro 5

(http://wiki.allegro.cc/index.php?title=Install\_Allegro5\_From\_Git/Linux/Debian)

Repositório: GitHub (http://github.com)

### 3. Instruções para execução

Todas as etapas até a execução do jogo estão detalhados nos seguintes passos.

#### 3.1 Abra o shell do linux e execute:

git clone https://github.com/celsovlpss/BCC-2s13-PI6-Heredian.git cd BCC-2s13-PI6-Heredian make

## 3.2 Em uma nova instacia de shell execute o seguinte comando para iniciar o servidor do jogo:

cd BCC-2s13-PI6-Heredian/HeredianServer
./heredian\_server

## 3.3 Em uma nova instancia de shell execute o seguinte comando para iniciar um cliente do jogo:

cd BCC-2s13-PI6-Heredian/Heredian./heredian

### 3.4 Repita a etapa 3 até mais 3 vezes para mais instancias de cliente.

Para poder executar o cliente e o server em máquinas diferentes, é necessário configurar o IP do server no cliente. No arquivo BCC-2s13-PI6-Heredian/Heredian/Configs/server.txt, encontre a linha

server=localhost;

Substitua **localhost** pelo IP do servidor. Exemplo: caso o servidor tenha o IP 192.168.0.144, mude o server.txt para

server=192.168.0.144;

### 4. Como jogar

### 4.1 Inicie o jogo

- Selecione Novo Jogo
- Selecione o personagem desejado

### 4.2 Comandos

Os comandos são todos executados no teclado do computador.

### 4.2.1 Movimentação

Setas do teclado: Cima, Baixo, Esquerda, Direita

- F Ataque
- D Impulso
- 1 Maior aproximação da Câmera
- 2 Menor aproximação da Câmera

#### 4.2.2 Jogo

Siga no jogo atacando inimigos quando necessário e colaborando com os outros jogadores.