1. **Crear Instancia Windows en Amazon EC2**

Elijo Windows Server 2022 con escritorio gráfico



Clave SSH, por ejemplo la habitual vockey, la misma en todas nuestras máquinas



Recursos medios:



En centro de seguridad permitir puerto RDP (3389) posteriormente abriremos tambien el puerto 22 para conectarse a una terminal remota SSH.

Los demas valores por defecto , 30 GB de disco, etc.

En la pestaña de inicio del laboratorio



Descargamos la pareja de claves , archivo pem



2. Habilitar SSH y RDP en el firewall del centro de seguridad

3. Conexión remota por RDP

Selecciono conectar a la instancia Windows (click en la ID de la instancia):



Click en conectar:



Selecciono cliente RDP , descargar archivo de escritorio remoto



Click en obtener contraseña, cargar archivo de clave privada y descifrar contraseña

Clave privada

Cargue el archivo de la clave privada o copie y pegue su contenido en el campo que aparece a continuación.

Cargar archivo de clave privada

labsuser.pem
1.674KB

Contenido de la clave privada: *opcional*


```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEowIBAAKCAQEAhLyqanD7B9+EIbhE6+8VoKTvUMZiKOrivvmBPCcNk2Gj5b2p
b+jQ3JplL/hKPO0XHeRqbA54+mtGN0RJkzasyGUciazN7j6XEsioCfCtWMT7oxLl
7w32ZvupoGlevwfKcsbrS5wT2b+11SopROSdHELM5jvRrtNuXLmkX3yhbCDVW/Wd
DfJtGVrXvk93EoQgh20P54DSQXnv5jI7VM3PfEfKWJckhNZ35wCkd2qbv/z3ilux
iz2tsXGOLBcLKz624CmmreUz3oHZiYZr3Bs+POe/3VQHlaXa54H+w182Ecd8ZaSF
V3bOnmpIpmgRPmkvZrrkI5tv75guZgLoahBDEwIDAQABAoIBAQCBs/V18xZo2BE9
/dhjDwl8Iw6ySFfMkdClOhr9U0/hruw/Zvf1IXNNzRSJLj4kkKwhCnyvP+kZEc/X
```


Cancelar | Descifrar contraseña

al hacer click en descifrar nos muestra la contraseña de inicio de sesión Windows

Descargar archivo de escritorio remoto

Cuando se le solicite, conéctese a su instancia utilizando el siguiente nombre de usuario y contraseña:

Public DNS
ec2-44-204-51-50.compute-1.amazonaws.com

Nombre de usuario Información
Administrator

Contraseña
uxHh(UcoSHT6ib?VX&NIx8Al3eZ8CpyA

Si ha unido su instancia a un directorio, puede utilizar las credenciales del directorio para conectarse a la instancia.

Hacemos doble click en el archivo RDP (descarga de archivo de escritorio remoto) y copiamos la contraseña de inicio de sesión descifrada.

Al arrancar la máquina nos pide la contraseña copiada del usuario Administrator

Seguridad de Windows

Escribir las credenciales

Estas credenciales se usarán para conectarse a ec2-44-204-51-50.compute-1.amazonaws.com.

Administrator

••••••••••••••••••••••••••••••••