

AVISO LEGAL

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información aquí contenida es de La Compañía. Su distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y uso por parte de terceros ajenos o externos a la Compañía, requiere la autorización expresa.

INFORMACIÓN RESTRINGIDA Y CONFIDENCIAL

La información aquí contenida es de La Compañía. Contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción o uso indebido de esta información, sin la autorización expresa por escrito de la Compañía está estrictamente prohibida y será sancionada legalmente.

DA0393-6 CONSULTAR Y ASIGNAR PIN EN PRINT EVOLVE (AGENTES MESA DE AYUDA)

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

OBJETIVO

Conocer el módulo que los agentes de mesa de ayuda pueden utilizar para realizar la consulta y asignación de PIN a un usuario por medio la herramienta Print Evolve.

ALCANCE

Este documento aplica para el uso del módulo RIGHTS MANAGEMENT del software Print Evolve, el cual permite visualizar, modificar y crear el PIN de impresión.

RESPONSABLE

Líder Técnico SIMP

DEFINICIONES


Print Evolve: Print Evolve es un Software fabricado por LRS, el cual permite realizar seguimiento a las impresiones, copias y digitalizaciones realizadas sobre dispositivos de impresión HP. Además, tiene funciones de Pull Print y movilidad que permite imprimir en cualquier multifuncional y desde dispositivos móviles como celulares y tabletas.

CONTENIDO

Recomendaciones para poder ingresar a la consola:

1. Se debe ingresar solo por Internet Explorer
2. El equipo debe estar en el dominio del cliente
3. Deben tener instalado Framework .Net 4.6 o superior
4. Agregar la URL a los sitios de confianza
URL: <http://NOMBRESERVIDOR/printevolve/>

Para ingresar a la consola se debe abrir la URL, reemplazando “NOMBRESERVIDOR” por el nombre o IP del servidor de impresión donde se encuentra instalado Print Evolve, luego se da clic en el botón “RUN”.



DA0393-6 CONSULTAR Y ASIGNAR PIN EN PRINT EVOLVE (AGENTES MESA DE AYUDA)
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Luego iniciamos sesión con el usuario del soporte y la contraseña asignada.


Login

User Login

Password

➤ MÓDULO RIGHTS MANAGEMENT

Este módulo permite visualizar, modificar y crear el PIN para que los usuarios tengan los permisos para ingresar a las multifuncionales HP, realizar copias y/o digitalizaciones.



Para crear, modificar o visualizar el PIN de un usuario, se debe introducir el usuario de red en la parte inferior de la ventana y dar clic en el botón Buscar.

Nombre de usuario ▼

En esta ventana si el usuario ya tiene un PIN creado lo muestra en el campo "Código".

DA0393-6 CONSULTAR Y ASIGNAR PIN EN PRINT EVOLVE (AGENTES MESA DE AYUDA)

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Igualmente se tiene la posibilidad de asignar un PIN aleatorio dando clic en el botón “Código nuevo” o asignar el PIN que queramos digitándolo en el campo “Código” y luego dando clic en el botón Actualizar para guardar los cambios.

Adicionalmente en las opciones que aparecen en la parte derecha de esta ventana se deben asignar los permisos de copia y digitalización definido en la Compañía.

←

Log off

AD User Editor

Código
0872 Código nuevo

Nombre
Arnold Martinez

Nombre de usuario
amartinez

Dominio
puertodebarranquilla.com

Correo electrónico
amartinez@puertodebarranquilla.com

Grupo

Carpeta principal

Actualizar
Correo electrónico
Código nuevo + Actualización + Correo electrónico

☒ Copiar

☒ Copia en color

☒ Enviar a correo electrónico

☐ Enviar fax

☒ Enviar a carpeta

☒ Almacenamiento de trabajos

☐ Crear trabajo almacenado

☒ Correo electrónico secundario del servicio de envío digital DSS

☐ Flujo de trabajo del servicio de envío digital (DSS)

☒ Enrutamiento de impresión dinámica

☒ Permitir todo

☐ Denegar todo

CONTROL DE REGISTROS

Registro	Responsable	Acceso	Ubicación	Tiempo de retención	Disposición final
N/A					
N/A					

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Realizado por	Fecha
N/A			
N/A			