

AVISO LEGAL

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información aquí contenida es de La Compañía. Su distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y uso por parte de terceros ajenos o externos a la Compañía, requiere la autorización expresa.

INFORMACIÓN RESTRINGIDA Y CONFIDENCIAL

La información aquí contenida es de La Compañía. Contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción o uso indebido de esta información, sin la autorización expresa por escrito de la Compañía está estrictamente prohibida y será sancionada legalmente.

DA0399-6 INSTALAR AGENTE MIPA IMPRESORAS HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

OBJETIVO

Definir los pasos a seguir para la instalación del agente HP MIPA.

ALCANCE

Aplica para el proceso de instalación del agente HP MIPA.

RESPONSABLE

Líder Técnico SIMP.

DEFINICIONES

N/A

CONTENIDO

El primer paso para realizar esta configuración previa es ingresar a la web de la impresora multifuncional con rol de administrador.

Seleccionamos la pestaña “Seguridad” y en el menú que aparece en el lado izquierdo seleccionamos la opción “Seguridad general”.



Se nos muestra en lado derecho opciones de seguridad general, allí debemos realizar las siguientes configuraciones:

1. Activar cada atributo PJL allí presente.

☒ **Activar comandos de acceso al dispositivo de PJL**

Utilice esta función para activar los comandos de asistencia al dispositivo de PJL, l

Configuración de acceso a sistema de archivos

Debe activarse esta configuración para que algunas soluciones accesorias funcionen correctamente.

☒ **Activar acceso a unidad PJL**

☒ **Activar acceso a unidad PS**

2. Asignar contraseña de acceso remoto EWS. Se recomienda que sea la misma contraseña que se usa para el administrador local de la impresora.

Opciones del servidor web incorporado

☐ **Activar prevención de falsificación de solicitud entre sitios (CSRF)**

Tiempo de espera de sesión EWS

30

(3-60) minutos

3. Desactivar la prevencion de falsificacion (CSRF).

Establezca la contraseña de configuración remota

De forma predeterminada, DSS utiliza la contraseña de administrador de EWS para conectarse a este configuración remota pueden utilizarla para conectarse. Esto permite al administrador el uso de cont

Nombre de usuario

config

Contraseña:


Verifique la contraseña

Dejar campos de contraseña vacíos para desactivar la contraseña de configuración remota.

DA0399-6 INSTALAR AGENTE MIPA IMPRESORAS HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Posteriormente debemos dirigirnos a la pestaña “General” y en el menu que se muestra en el lado izquierdo seleccionamos la opcion “Instalador de soluciones”.



En la configuracion que se muestra en el lado derecho debemos desactivar la verificacion de firma ampliada y damos clic en guardar.

Instalador de soluciones

Las soluciones son paquetes de software adicionales que se pueden instalar para ampliar o modificar la funcionalidad que se muestra a continuación.

Configuración de comprobación de la solución

☐ **Habilitar verificación de firma ampliada**

Cuando esta opción está habilitada, el producto realiza comprobaciones de integridad adicionales de la solución.

Guardar

}

DA0399-6 INSTALAR AGENTE MIPA IMPRESORAS HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Ahora nos dirigimos a la plataforma Print Evolve y allí ingresamos al menu "Dispositivos".



Al abrir este menu nos dirigimos a la parte superior derecha para buscar la impresora por medio de la direccion IP y al ingresarla damos clic en "Agregar".

IP + Agregar

Nota: Se debe tener en cuenta tener la impresora encendida para que la detección sea exitosa.


Al ser reconocida la impresora se mostrara en la lista de dispositivos y sus casillas de verificacion de configuraciones deben estar vacias.

[illegible]

DA0399-6 INSTALAR AGENTE MIPA IMPRESORAS HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Seleccionamos la impresora y damos clic en el boton “Instalar” ubicado en la parte inferior derecha. Se nos mostrara una ventana de confirmacion. Damos clic en “Yes”.



Se nos mostrara el estado de la instalacion en el panel de informacion ubicado en la parte inferior izquierda.

06/08/2019 10:47:04 a.m. - 172.16.204.42: instalando agente done, reiniciar el dispositivo

Nota: El agente debe reiniciar automaticamente la impresora, si esto no se presenta se debe revisar los pasos anterior o en su defecto consultar con el analista de impresión.

Al finalizar el proceso de reinicio de la impresora debemos seleccionar esta y en el panel derecho se nos debe mostrar la siguiente informacion. Esto quiere decir que la instalacion se llevo a cabo correctamente.

DA0399-6 INSTALAR AGENTE MIPA IMPRESORAS HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

IP		172.16.219.42
Dirección Mac		FC:3F:DB:C0:67:16
Nombre		Sincelejo_Secretaria
Modelo		HP LaserJet MFP M527
Tipo		F2A79A
Servidor de pull print		no configurado
Servidor de seguimiento		xa-16.flamingo.com.co
Servidor de autenticación		xa-16.flamingo.com.co
Versión		20151104
Ubicación:		
Comentario		
Nombre del servidor		5398741B
Licencia		Seguimiento de trabajos: Yes
Estado		No configurado.
Modo		Regular

Posteriormente damos clic al boton “Configurar” ubicado en la parte inferior, al hacerlo se nos mostrara una ventana con las configuraciones a realizar para la impresora seleccionada.



Configurar - 172.16.204.42

Seleccione qué componentes desea habilitar en los dispositivos seleccionados:

- ☒ Pull printing
- ☒ Seguimiento
- ☒ Autenticación
- ☒ Autorización
- ☐ Cuota
- ☐ Captura de confirmación

Nota: La opcion de Pull Print y Cuota se configura segun aplique en el cliente. “Seguimiento”, “Autenticacion”, “Autorizacion” se deben seleccionar obligatoriamente.

DA0399-6 INSTALAR AGENTE MIPA IMPRESORAS HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Al dar clic en “OK”, se mostrara el estado de la configuracion en el panel ubicado en la parte inferior izquierda.

```
06/08/2019 10:47:04 a.m. - 172.16.204.42: instalando agente done, reiniciar el dispositivo
06/08/2019 10:51:57 a.m. - iniciar configuraci3n
06/08/2019 10:52:17 a.m. - 172.16.204.42: configuraci3n de Pull Printing
06/08/2019 10:52:21 a.m. - 172.16.204.42: configuraci3n del agente de autenticaci3n
06/08/2019 10:52:36 a.m. - finalizar configuraci3n
```


Revisamos que las configuraciones se hayan aplicado a la impresora en cuestion.

Pull printing	Seguimiento	Autenticaci3n	Autorizaci3n	Cuota	Captura
☒	☒	☒	☒	☐	☐

Al verificar que el paso anterior sea exitoso, nos dirigimos de nuevo a la web de la impresora con rol de administrador.

Estando alli debemos verificar lo siguiente:

1. Nos dirigimos a la pestaña “General” y en el menu que se muestra en el lado izquierdo elegimos la opcion “Instalador de soluciones, estando en este debemos verificar que la solucion “MIPA-MFP” se encuentre instalada.



DA0399-6 INSTALAR AGENTE MIPA IMPRESORAS HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Soluciones instaladas

Nombre	Descripción	Proveedor	Versión de la solución
☐ + MIPA-MFP	Access Control for Hewlett-Packard Devices	Capella Technologies	1.4.17.0 (20160815)

2. Damos clic en la pestaña “Seguridad” y en el menu que se muestra en la parte izquierda debemos asegurarnos que aparezca la opción “Access Control (MIPA-MFP)”.


3. Damos clic en la opción presentada en el punto anterior y en la información que se muestra en el lado derecho debemos verificar: Identificador de licencia se haya generado, el servidor de licencia se haya creado y los autenticadores se hayan creado correctamente.

Access Control (MIPA-MFP)

Licencias

Identificador de licencia **A7043953**

Servidor	Nombre de usuario	Contraseña
https://172.16.8.66/licensews/license.aspx		


Autenticadores

Activado	Nombre
☐	MIPA-MFP - Local List
☐	MIPA-MFP - PIC Server
☒	MIPA-MFP - DRA Server
☒	MIPA-MFP - IRM Server

DA0399-6 INSTALAR AGENTE MIPA IMPRESORAS HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

4. Verificamos en la misma pestaña “Seguridad”, pero seleccionamos la opción “Control de Acceso”. Se nos debe mostrar los autenticadores (DRA-IRM) activados.



HP LaserJet
PuntoClave_01

Información General

Seguridad general
Directiva de la cuenta
Control de acceso
Access Control (MIPA-MFP)

Control de acceso Ayuda

Activar y configurar métodos de registro

Los métodos de registro activados sirven para registrarse en el producto. Si relaciona los permisos del producto con los usuarios o los grupos de la red, asegúrese de emplear el mismo método de registro que suelen usar los usuarios para registrarse en el equipo.

Estado	Método de registro	Descripción
	Dispositivo local	Los códigos de acceso de las cuentas locales tienen entre 4 y 8 dígitos. Las cuentas se almacenan en el disco duro del producto.
⊗ Configuración	LDAP	El registro LDAP debe estar habilitado y configurado correctamente para que funcione en el dispositivo. Si LDAP está habilitado pero no el método de registro predeter
⊗ Configuración	Windows	Se pedirá el dominio de Windows, el nombre de usuario y la contraseña.
⊗ Configuración	MIPA-MFP - Local List	Método de registro accesorio que se ha instalado.
⊗ Configuración	MIPA-MFP - PIC Server	Método de registro accesorio que se ha instalado.
✓ Configuración	MIPA-MFP - DRA Server	Método de registro accesorio que se ha instalado.
✓ Configuración	MIPA-MFP - IRM Server	Método de registro accesorio que se ha instalado.

- En caso que alguno de los autenticadores de encuentre deshabilitado, se activa de la siguiente manera:

Damos clic en la opción “Configuración” de cada autenticador deshabilitado.



⊗ [Configuración](#) MIPA-MFP - DRA Server Método de registro accesorio que se ha instalado.

⊗ [Configuración](#) MIPA-MFP - IRM Server Método de registro accesorio que se ha instalado.

Se nos abra una opción para activar el autenticador en cuestión. Damos clic en la casilla “activar” y luego en el botón “Aceptar” ubicado en la parte inferior.

DA0399-6 INSTALAR AGENTE MIPA IMPRESORAS HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Configuración del método de registro accesorio

Configuración del método de registro accesorio

Seleccione la casilla de verificación para activar MIPA-MFP - DRA Server, lo que permite que el método de registro esté disponible en el panel de control una vez que se haya completado la configuración.

☒ Activar MIPA-MFP - DRA Server

Aceptar

CONTROL DE REGISTROS

Registro	Responsable	Acceso	Ubicación	Tiempo de retención	Disposición final
N/A					
N/A					

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Realizado por	Fecha
N/A			
N/A			