

AVISO LEGAL

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información aquí contenida es de La Compañía. Su distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y uso por parte de terceros ajenos o externos a la Compañía, requiere la autorización expresa.

INFORMACIÓN RESTRINGIDA Y CONFIDENCIAL

La información aquí contenida es de La Compañía. Contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción o uso indebido de esta información, sin la autorización expresa por escrito de la Compañía está estrictamente prohibida y será sancionada legalmente.

OBJETIVO

Definir los pasos a seguir para la instalación del software SDS Monitor.

ALCANCE

Aplica para el proceso de instalación del software SDS Monitor en equipos con sistema operativo Windows.

RESPONSABLE

Líder técnico SIMP

DEFINICIONES


- **SDS**: Plataforma web diseñada para administrar y gestionar dispositivos de la marca Hewlett Packard (HP)

CONTENIDO


Se debe ingresar al siguiente enlace para descargar el instalador del monitor.

<https://updates.ekmglobal.com/dist/DCA/HPSDS/LATAM/>


Se iniciaría el proceso de descarga automáticamente.




Al descargar el archivo se ejecuta e iniciara posteriormente el proceso de instalacion.




Al terminar de cargar la anterior ventana, se debe elegir el idioma “Español”. Damos clic en “OK”.



Se abrirá una ventana, la cual es el asistente de instalación. Allí damos clic en “Siguiente”.



Aceptamos los acuerdos de licencia y damos clic en “Siguiete”.







Posteriormente se abre una ventana confirmando la ruta en donde se instalara el programa (Se deja el que aparece por defecto). Damos clic en "Siguiente".

DA0403-6 INSTALAR MONITOR SDS

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021




Se abra una ventana confirmando si deseamos crear un acceso directo en el escritorio. Dejamos los cheks por defecto y damos clic en “Siguiente”.




DA0403-6 INSTALAR MONITOR SDS

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021




Al hacer el paso anterior iniciar el proceso de instalacion.



DA0403-6 INSTALAR MONITOR SDS

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Durante continua el proceso de instalacion aparecera una ventana con la instalacion del JAM Connector.



Al terminar el anterior proceso automaticamente aparecera el asistente para la configuracion del SDS Monitor. Se debe ingresar la cuenta de correo corporativa de la persona que encargada del contrato (inicialmente se coloca el email de la persona que realiza la implementacion).

DA0403-6 INSTALAR MONITOR SDS

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Se

HP Smart Device Services Monitor Setup - Initial Settings

HP Smart Device Services

The HP Smart Device Services Monitor requires some additional configuration information before the installation can be completed. This wizard will guide you through the necessary steps.

Some end user information is required to register and operate this application.

If prompted for a licence provider code please enter it exactly as quoted in your licence communication.

Please provide an email address for the person responsible for administering this installation:

prueba@arus.com.co

Installation Information

Provider code: hpsdsltam

Database path: C:\Program Files (x86)\j2emfw\db

Continue Cancel Install

mostrara una ventana en donde nos solicita la licencia para el monitor que estamos instalando (Esta clave se genera al crear un monitor en la herramienta Web SDS). Al ingresarla damos clic en “Continue”.

HP Smart Device Services Monitor Setup - Product Activation

HP Smart Device Services

The HP Smart Device Services Monitor requires a valid licence for service operation.

You should have been provided with either a licence file or licence key code to activate this installation. Please select the relevant activation method.

Activation using a key code can only be performed if a connection to the internet is available.

Please select the activation method:

☒ I will activate the program via the internet using a licence key

Enter licence key: 111212121212 (12 character key code)

☐ I have been supplied with an activation licence file

Load licence file...

Installation Information

Provider code: hpsdsltam

Admin contact: prueba@arus.com.co


Database path: C:\Program Files (x86)\j2emfw\db

Continue Cancel Install


DA0403-6 INSTALAR MONITOR SDS

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

En caso que el código se ingrese de manera incorrecta aparecera una ventana informando el error y debemos dar clic en “Retry” para repetir el proceso de ingreso de clave. (los dos errores mas frecuentes son: Clave incorrecta o clave en uso por otro monitor).




Cuando se ingresa la clave de manea correcta aparecera de la siguiente manera.



DA0403-6 INSTALAR MONITOR SDS
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Y a su vez se mostrara una ventana en donde nos preguntan si queremos iniciar el descubrimiento de las impresoras por IP en el rango de la red actual. Si aplica le damos “Yes”, en caso contrario “No”.




Luego de hacer nuestra eleccion se nos mostrara que el proceso de instalacion y configuracion finalizo correctamente. Para salir damos clic en “Finish”.



DA0403-6 INSTALAR MONITOR SDS

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Al hacer el paso anterior se nos mostrara una ventana en donde muestra el progreso de inicio de servicios del SDS monitor.




Al terminar de cargar el inicio de los servicios se nos muestra la siguiente ventana de finalizacion de la instalacion. Alli dejamos el check activado como esta por defecto y damos clic en "Finish":

DA0403-6 INSTALAR MONITOR SDS

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021




Se abra la consola del SDS monitor, allí podremos la información con respecto al monitor instalado y también se puede ver el estado de los servicios que hacen que el monitor funcione correctamente. Estos siempre deben estar con un check de color verde.



DA0403-6 INSTALAR MONITOR SDS

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

En caso de que alguno de los servicios presente una x de color rojo, significa que se deben revisar estos y hacer un test por servicio. Estas pruebas estan en la pestaña “Environment Settings” y alli se elige el servicio que se requiera probar. Cada uno de ellos tiene un boton “Test” para hacer la debida prueba de conexión.



DA0403-6 INSTALAR MONITOR SDS
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

The screenshot shows the HP Smart Device Services Monitor Console interface. The left sidebar contains navigation links for HP Smart Device Services, Service Information, Environment Settings, and Application Settings. The main panel is titled 'Environment Settings' and has three sub-tabs: HTTP Proxy, XMPP Proxy (which is highlighted with a red box), and SMTP Email. The XMPP Proxy section contains settings for routing messages to the Service Provider portal server. It has two radio buttons: 'No Proxy (Direct Connection to the Network)' (which is selected) and 'Manual Proxy Configuration'. The Manual Proxy Configuration section includes fields for Proxy type (HTTP), Proxy server, Port, User name, and Password. A red arrow points to the 'Test Connection' button. At the bottom of the console, there is a status bar that reads 'Connected to service database C:\Program Files (x86)\2emfw\db'.

CONTROL DE REGISTROS

Registro	Responsable	Acceso	Ubicación	Tiempo de retención	Disposición final
N/A					
N/A					

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Realizado por	Fecha
N/A			
N/A			