

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	25 de noviembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz

Personalización del Panel HP

Historial de versiones

Versión	Notas y cambios	Fecha
4.0.9400	Creación de primera versión	25 de noviembre de 2025

Objetivo

Esta hoja de trabajo proporciona una guía para realizar la personalización del panel del multifuncional HP.

Beneficios

Permite personalizar el panel del dispositivo según las preferencias del usuario, incluyendo el logo de la empresa, colores y otros elementos visuales.

Nota: Los logotipos de GAV TRK no pueden ser eliminados.

Requisitos previos

- Administrador de GAV Tracking instalado:**
Es necesario contar con el Administrador de GAV Tracking instalado, ya que desde esta herramienta se realizan las configuraciones.
- Imagen para mostrar:**
Se soportan imágenes PNG con transparencias (recomendado), BMP y JPG. No hay una recomendación acerca de la resolución. El sistema reajustará la imagen para ajustarla al dispositivo de manera correcta, pero para evitar que sufra demasiada distorsión se sugiere que sea entre 800x800 y 1000x1000 pixeles (no limitativo) como máximo.

Desarrollo y configuración

Paso Nº	Descripción del Procedimiento	Completado ✓
1	Abre el Administrador de GAV Tracking ir al menú General → Configuración General → Pestaña HP En la parte inferior haz clic en el boton Modificar	

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	25 de noviembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz

Configurar el Mensaje Mostrado al usuario

- 2**
- ✓ **Título de la ventana:**
Coloca el título que tendrá la ventana principal, por ejemplo: Binevenida
 - ✓ **Mensaje mostrado:**
Escribe el mensaje que se mostrará al usuario. Ejemplo: Binevenido, ingresa tu usuario y tu contraseña

Configurar el Panel personalizado

- 3**
- ✓ **Imagen:**
Selecciona la imagen que quieres que se muestre en la pantalla del equipo. Puede ser el logo de la empresa.
Formatos permitidos: JPG, PNG o TIFF
 - ✓ **Color de fondo:**
Establece un color de fondo, ya sea seleccionando uno de los colores predeterminados o puedes crear un color personalizado mediante valores RGB

Configurar los Accesos directos

- 4**
- Puedes seleccionar hasta cuatro accesos directos según las necesidades, por ejemplo, acceso directo al **inicio, Imprimir, documentos y copiar** lo que facilita el óptimo acceso al multifuncional y ahorra tiempos de espera.

- 5**
- Valida las configuraciones de personalización a configurar, si estás de acuerdo haz clic en **Guardar**.
- Para ver los cambios en el panel del dispositivo, toca el Restablecer.

Resultados y pruebas

- Actualiza el panel del dispositivo en el que probarás la imagen, debería mostrarse el logo y/o los colores que configuraste.

Solución de problemas

Síntoma	Solución
La imagen no tiene buena resolución	• Importa una imagen más grande y de calidad, pero como máxima a 1000x1000 píxeles. • No tiene que ser cuadrada, o rectangular, eso depende de tu logo. • Si la imagen fuera demasiado grande, se deformará cuando el sistema la ajuste al equipo. • Recomendamos PNG con fondo transparente, son los que mejor se ven.
Aparece un error de memoria en el panel	• Esto puede ocurrir con imágenes de alta resolución y en equipos de poca memoria, la cual no se comparte con la RAM instalada. • Cambia la resolución de la imagen por una menor.