安装说明

文件本体: ASS WE CAN v1.1.1[2020年1月29日].lua

ASS WE CAN v1.1.1[2020年1月29日].lua	2020/1/29 19:13	LUA 文件	28 KB
■	0000014 100 40 50	e et la contraction de la cont	040.00

文件本体放置到:

AEG 安装路径(Aegisub)\automation\autoload

-通常是这个路径: C:\Program Files (x86)\Aegisub\automation\autoload

前置插件: Yutils.lua

□ utils-auto4.lua 2014/8/2 19:56 LUA 文件 4 KB
□ Yutils.lua 2019/1/22 12:15 LUA 文件 133 KB

注: utils-auto4.lua 是 Yutils 的环境注册文件,需要覆盖。此插件只需要安装一次安装到 AEG 安装路径(Aegisub)\automation 的 include 文件夹下

-通常是这个路径: <u>C:\Program Files (x86)\Aegisub\automation\include</u> 此插件是几乎所有功能的前置,必须安装!!

本次更新:

1.1.1 2020-1-29

·正式版,打包出库.jpg


下一页·使用说明

使用说明

*本插件大部分功能基于剪贴板

注: 善用撤销功能, 插件所做一切更改均可以使用撤销撤回

安装之后在如下图的位置可看到




基本功能:

歌轴辅助

LRC 变轴

选择一个定位轴,选择一个 LRC 文件, LRC 文件将变成轴,同时平移时间至定

位轴开始时间之后。歌词 Irc 下载推荐页面: http://music.wandhi.com



对照填充

*本功能也适用于各类双语



复制或剪切双语对照文本(第一行原文第二行翻译以此类推..)

然后选择需要对照填充的轴的范围(选择范围不能含有特效行、注释行等特殊行)

注:对照填充无视空行,对照文本以去除所有空行之后的文本为准。

然后在菜单里选择本功能



在重复行后与原文匹配的文本会自动替换为翻译后文本,无法匹配的部分保持原文 并特效部分使用与普通标记不同的"LTA_12_*"标记

直接填充

同样是重复行,但是是直接填充,所以没有原文部分。



剪切或复制待填充的文本 (空行有效)

选择一行(以当前正在编辑的行为准)轴为起始


然后在菜单里选择本功能




提取所选行文本

选择任意的轴,点击此菜单,轴将变为文本。

1.2	INDIATE	1 1±7¢4 3
中文	呐带我出去啊	
中文	不要破坏掉啊	
中文	脆弱渺小的	
中文	MY WORLD	
中文	只能在无法醒	来的梦中 载浮载沉
中文	One time	
中文	Two time	
中文	Three time	
	フロムフ ナル	







快速移轴

错位轴神器,可以不用计算移动时间了。

剪切或复制需要移动的轴,然后选择一行定位行(以当前正在编辑的行的起始时间为准),最后选择本选项。可跨 AEG 窗口移动。





快速填充/快速填充(忽略空行)

这就很简单了,复制任意内容,选择一行,最后选择这个选项。

