ADVANCED EV3 PROGRAMMING LESSON



Allineamento ad una linea (Squaring) con due sensori di colore

By Sanjay and Arvind Seshan



Obiettivi della lezione

- Scoprire come far quadrare il tuo robot (raddrizzato) quando arriva ad una linea
- Scoprire come la quadratura (conosciuta anche come allineamento su una linea) può aiutare il robot a navigare
- Scoprire come migliorare il codice iniziale per l'allineamento ripetendo una tecnica
- Esercitarsi a creare un blocco personalizzato (MyBlock) utile
- Prerequisiti: Blocchi personalizzati con ingressi e uscite, fili di dati, flussi paralleli, sincronizzazione di flussi paralleli

Ripasso: I movimenti dei motori

- Il movimento con sterzo controlla entrambi i motori contemporaneamente
- Cosa succede se si desidera spostare o arrestare un motore alla volta?
- Uso del blocco motore grande




Blocco motore grande

Blocco motore grande in modalità on ... e off

Perchè allinearsi su una linea?

- Allinearsi ad una linea aiuta il robot a navigare
 - I robot cambiano maggiormente angolazione più a lungo si muovono (gli errori si sommano)
 - Allinearsi ad una linea può raddrizzare il robot.
 - L'allineamento può dire a un robot dove si trova quando deve viaggiare lontano
 - Esempio di obiettivo: il robot deve consegnare un oggetto solo all'interno di una piccola area di arrivo. La distanza tra inizio e fine è di 8 piedi (circa 2,40 m)
 - Pensate che il vostro robot possa percorrere 8 piedi (2,40 m) mantenendo una traiettoria rettilinea?



8 ft

2,40

m

©2016 EV3Lessons.com, Last edit 06/19/2016

Tre semplici passi per allinearsi


Sfida: Allinea il robot (allinea/squadra)

PASSO 1: Fai partire entrambi i motori

PASSO 2: Ferma un motore quando il sensore in corrispondenza del suo lato vede la linea


PASSO 3: Ferma il secondo motore quando il sensore in corrispondenza del suo lato vede la linea

Consiglio: Usa un blocco motore grande, Usa I flussi paralleli,



(Questa slide è animata)

A cosa dovrebbe somigliare l'allineamento



Note sulla soluzione:

- La nostra soluzione presuppone che il sensore di colore sulla porta 1 sia vicino alla ruota sulla porta motore B e il sensore di colore sulla porta 4 sia vicino alla ruota sulla porta motore C.
- Dovrete sistemare le porte in questo modo
- I sensori di colore NON devono essere posizionati uno accanto all'altro (vedere i quadratini rossi sotto nell'immagine del robot. (rappresentano i sensori di colore).




Soluzione di base: Muoversi fino alla linea

Usiamo i flussi paralleli in modo che possiamo eseguire due azioni simultanee.

Nel flusso in alto, il motore B sul nostro robot, inizia a muoversi finché il sensore di colore sulla porta 1 vede nero. A questo punto si ferma.

Nel flusso in basso, il motore C sul nostro robot, inizia a muoversi finché il sensore di colore sulla porta 4 vede nero. A questo punto si ferma.



Scopo del primo passaggio: creare una modalità semplice per allinearsi ad una linea

Nota 1: avrete bisogno di due sensori di colore (in questo esempio connessi alla porta 1 e 4

Nota 2: questo programma si allinea ad una linea nera (potete cambiare colore fra quelli accettati da EV3)

Nota 3: Questo programma utilizza i sensori di colore in modalità colore. Potete scrivere un programma che utilizzi la modalità luce, ma dovrete calibrare i vostri sensori. Dimostreremo questo in un'altra lezione.

Nota 4: il design del vostro robot farà la differenza. Conta molto se piazzate i sensori di colore davanti o sul retro del robot e la distanza a cui li metterete. Più distanti saranno, meglio funzioneranno.

Nota 5: dovrete sistemare le porte secondo le vostre necessità. In questo esempio si assume che il sensore collegato alla porta 1 sia vicino al motore collegato alla porta B e quello collegato alla porta 4 sia vicino alla ruota collegata al motore della porta C.

Nota 6: Mentre il robot sarà sulla linea nera, non si creerà un allineamento perfetto. Vedete le istruzioni nel passaggio 3 per una semplice correzione.

Nota: Sincronizzazione & Flussi Paralleli

- Quando hai due o più flussi non sai quando finirà ogni flusso.
- Se si desidera spostarsi dopo la fine dell'allineamento, si potrebbe provare ad aggiungere un blocco di spostamento alla fine di uno dei flussi
 - Nota: Questo non funzionerà perché il codice EV3 riprodurrà il tuo blocco di spostamento senza attendere che l'altro flusso finisca.
 - Soluzione: è necessario sincronizzare i flussi. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione e le soluzioni, consultare la lezione avanzata sui Flussi sincronizzati.
 - Il problema della sincronizzazione può anche essere risolto estraendo un Blocco personalizzato dal codice di allineamento (fai riferimento alla lezione My Block in Intermediate)
 - I miei blocchi attendono sempre che entrambi i flussi finiscano prima di uscire

Migliorare il vostro codice di allineamento

- Cosa notate nella soluzione che abbiamo appena presentato?
 - Il robot non è completamente dritto (allineato) alla fine.
 - Entrambi i sensori di colore sono sulla linea, ma il robot si ferma con un piccolo angolo rispetto alla linea.
- Continuazione della sfida: pensa a come puoi migliorare questo codice in modo che il robot arrivi più parallelo possibile alla linea

Consigli per avere il successo

- Avrete i migliori risultati
 - se i sensori di colore sono a circa 4 mm-12 mm da terra (vedere Lezione di posizionamento dei sensori di colore nelle lezioni di progettazione dei robot)
 - se non arrivate alla linea con angoli stretti (poco ampi)
 - se mantenete i sensori di colore più lontani possibile

Crediti

- Questo tutorial è stato creato da Sanjay Seshan and Arvind Seshan
- Altre lezioni sono disponibili nel sito www.ev3lessons.com
- Traduzione: Giuseppe Comis



Questo lavoro è soggetto a <u>Creative Commons Attribution-</u> NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.