tar

- -c: 建立压缩档案
- -x:解压
- -t: 查看内容
- -r: 向压缩归档文件末尾追加文件
- -u: 更新原压缩包中的文件

这五个是独立的命令,压缩解压都要用到其中一个,可以和别的命令连用但只能用其中一

- 个。下面的参数是根据需要在压缩或解压档案时可选的。
- -z:有gzip属性的
- -j: 有bz2属性的
- -Z: 有compress属性的
- -v: 显示所有过程
- -O: 将文件解开到标准输出

下面的参数-f是必须的

-f: 使用档案名字, 切记, 这个参数是最后一个参数, 后面只能接档案名。

tar -cf all.tar *.jpg

这条命令是将所有.jpg的文件打成一个名为all.tar的包。-c是表示产生新的包,-f指定包的文件名。

tar -rf all.tar *.gif

这条命令是将所有.gif的文件增加到all.tar的包里面去。-r是表示增加文件的意思。

tar -uf all.tar logo.gif

这条命令是更新原来tar包all.tar中logo.gif文件, -u是表示更新文件的意思。

tar -tf all.tar

这条命令是列出all.tar包中所有文件, -t是列出文件的意思

tar -xf all.tar

这条命令是解出all.tar包中所有文件,-x是解开的意思

压缩

tar -cvf jpg.tar *.jpg //将目录里所有jpg文件打包成tar.jpg

tar –czf jpg.tar.gz *.jpg //将目录里所有jpg文件打包成jpg.tar后,并且将其用gzip压缩,生成一个gzip压缩过的包,命名为jpg.tar.gz

tar -cjf jpg.tar.bz2 *.jpg //将目录里所有jpg文件打包成jpg.tar后,并且将其用bzip2压缩,生成一个bzip2压缩过的包,命名为jpg.tar.bz2

tar –cZf jpg.tar.Z *.jpg //将目录里所有jpg文件打包成jpg.tar后,并且将其用compress压缩,生成一个umcompress压缩过的包,命名为jpg.tar.Z

rar a jpg.rar *.jpg //rar格式的压缩,需要先下载rar for linux

zip jpg.zip *.jpg //zip格式的压缩,需要先下载zip for linux

解压

tar -xvf file.tar //解压 tar包

tar -xzvf file.tar.gz //解压tar.gz

tar -xjvf file.tar.bz2 //解压 tar.bz2

tar -xZvf file.tar.Z //解压tar.Z unrar e file.rar //解压rar unzip file.zip //解压zip

总结

- 1、*.tar 用 tar -xvf 解压
- 2、*.gz 用 gzip -d或者gunzip 解压
- 3、*.tar.gz和*.tgz 用 tar -xzf 解压
- 4、*.bz2 用 bzip2 -d或者用bunzip2 解压
- 5、*.tar.bz2用tar -xjf 解压
- 6、*.Z 用 uncompress 解压
- 7、*.tar.Z 用tar -xZf 解压
- 8、*.rar 用 unrar e解压
- 9、*.zip 用 unzip 解压