一 api 接口说明

1 api例子参考

传参方式: get

传参例子:

http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/ballgame/step1/?sex=1

非传参例子:

http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/ballgame/step1/(因为本次项目有用到微信,未防止浏览器地址会跳回redirect_url?code=xxxxx,**所以此处地址末尾最好要加/)

2返回json格式

参数	参数类型	参数说明
code	int	20000代表成功通讯, 40000代表失败
message	string	消息体
data	array	返回的实际数据

3 代码code说明

代码(code)	说明
20000	通讯成功
40000	通讯失败

二本次上海车展实际接口说明

0 微信用户注册信息接口

请求示例 : http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/qcshcz/qcshczh5/register/?openid=xxx&headimgurl=xxx&nickname=xx

参数	取值范围	说明
headimgurl	必填	微信头像
openid	必填	对应着用户的openid
nickname	必填	微信昵称

正常返回示例:{"code":20000,"message":"successful connected","data": [{"openid":"sadasd","eid":84,"nickname":"222","headimgurl":"xsxx"}]}

参数	取值范围	说明
code	20000	
eid		用户id
opendi		
nickname		微信昵称
Headimgurl		微信头像

失败返回示例:

参数	说明
code	40000,代表请求到达服务器,但有异常情况发生

1 查询体验者互动项目体验状态接口

请求示例: http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/qcshczh5/playedproject/?pid=0&openid=xxx

参数	取值 范围	说明
pid	0 , 2- 4 , 6	0返回所有项目的体验结果。2-4返回指定项目的体验结果,2代表车家互动,3代表EV艺术,4代表EV智趣互动篮球,6代表智能驾驶舱体验结果
openid	必填	对应着用户的openid

正常返回示例: {"code":20000,"message":"successful connected","data":[{"pid2":0,"pid3":0,"pid4":0,"pid6":0}]}

参数	取值范围	说明
pid2	0,1	pid2代表车家互动体验项目。0代表没有体验过,1代表体验过。

失败返回示例:

参数	说明
code	40000,代表请求到达服务器,但有异常情况发生

2 注册信息提交接口

请求: http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/qcshczh5/leaveinfo/?username=aaa&openid=xxx&tel=222

参数	取值范围	说明
openid	必填	对应着用户的openid
username	必填	对应着用户提交的姓名
tel	必填	对应着用户提交的电话号码

正常返回示例: {"code":20000,"message":"successful connected","data":

[{"openid":"xxx","eid":12,"nickname":"nickname","headimgurl":"http:\/\/thirdwx.qlogo.cn\/mmopen\/vi_32\/Q0 j4TwGTfTJhhm0bv\/PbT7\/mZia\/O|Edrhrz8fMe8\|po4L88e\|Aicibibq\|FCQuf8\|Rrm\|06Fzo7t6\/YD\/aa\|Oicx80\|k\|Qnm\|Q\/1 32\"\]}

参数	取值范围	说明
code	20000	
eid		用户id
opendi		
nickname		微信昵称
Headimgurl		微信头像
tel		用户的手机号码
username		用户的注册名

失败返回示例:

参数	说明
code	40000,代表请求到达服务器,但有异常发生,如username重复

3 Ev智趣大挑战抽奖报名接口(在对应页面摇晃手机时调用)

请求: http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/qcshczh5/shake/?openid=xxx

参数	取值范围	说明
openid	必填	对应着用户的openid

正常返回示例: {"code":20000,"message":"xxxx"}

参数	取值范围	说明
code	20000	
eid		用户id
opendi		
nickname		昵称
Headimgurl		头像

失败返回示例:

参数	说明
code	40000,代表请求到达服务器,但有异常情况发生
code	40006, 游戏状态不对, 不准入库

4 礼品定制信息提交接口

请求: http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/qcshczh5/custom_prize/?openid=xxx&fontid=2&str=whoami&pid=3

参数	取值范围	说明
openid	必填	对应着用户的openid
fontid	1-4	微软雅黑为1,平方简体为2,梦娜字体为3,思源黑体为4。
str	必填	xxx为玩家定义的字符串
pid	必填	对应着项目id(此处应为3,6对应着EV艺术灯,太空舱项目)

正常返回示例: {"code":20000,"message":"xxxx"}

参数	取值范围	说明
code	20000	

失败返回示例:

参数	说明
code	40000,代表请求到达服务器,但有异常情况发生

5 领奖信息获取接口(请求有无定制礼品,有无中奖)

请求: http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/qcshczh5/scanqrcode prize/?openid=xxx&pid=2

参数	取值范围	说明
openid	必填	对应着用户的openid
pid	必填 , 2,6	2对应着车家互动的项目id,6对应着太空舱项目

正常返回示例:{"code":20000,"message":"successful connected","data":[{"iscustom":0,"isaward":1}]}

参数	取值范围	说明
code	20000	
iscustom	有无定制礼品	0代表没定制,1代表已定制
isaward	有无领过奖品	0代表没有领过,1代表已领过

失败返回示例:

参数	说明
code	40000,代表请求到达服务器,但有异常情况发生

6 获取用户图片接口

请求: http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/qcshczh5/getuserimage/?eid=12&pid=3

参数	取值范围	说明
eid	必填	用户id
pid	必填	项目id

{"code":20000,"message":"successful connected","data":

[{"object":"aaaa.jpg","aliyun":"http:\/\/venucia2019.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com\/","pid":3}, {"object":"aaaa.jpg","aliyun":"http:\/\/venucia2019.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com\/","pid":3}]}

参数	取值范围	说明
object		文件名(如aa.jpg)
aliyun		阿里云展示图片的域名
pid		返回项目id

失败返回示例:

参数	说明
code	40000,代表请求到达服务器,如数据库找不到用户的eid

7 ev艺术灯为他打call接口

-请求: http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/qcshczh5/call/?openid=xxx&fromopenid=yyy

参数	取值范围	说明
openid	必填	对应着用户的openid
fromopenid	必填	对应着加油人的openid

正常返回示例: {"code":20000,"message":"xxxx"}

参数	取值范围	说明
code	20000	

失败返回示例:

参数	说明
code	40000,代表请求到达服务器,但有异常情况发生或者根据openid,找不到用户的eid

8 ev艺术灯榜单接口

请求: http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/qcshczh5/page/?page=1

{"code":20000,"message":"successful connected","data":
[{"id":"1","ownerurl":"","headimgurl":"","eid":"12","fromopenid":"fromopenid"},
{"id":"2","ownerurl":"","headimgurl":"","eid":"12","fromopenid":"fromopenid"},
{"id":"3","ownerurl":"","headimgurl":"","eid":"12","fromopenid":"123456778"},
{"id":"5","ownerurl":"","headimgurl":"","eid":"12","fromopenid":"123456778"}]}

参数	取值范围	说明
page	1-n	对应着数据库的页数,如page=1,则返回1-5条数据,page=2,则返回第6-10条数据

正常返回示例: {"code":20000,"message":"xxxx"}

参数	取值范围	说明
code	20000	
eid		被加油的用户eid
fromopenid		加油者的openid
ownerurl		暂定为空
headimgurl		被加油者的微信头像

参数	说明
code	40000,代表请求到达服务器,但有异常情况发生

9 ev艺术灯生成2维码接口

请求: http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/qcshczh5/grcode/?url=xxx&openid=yyy

参数	取值范围	说明
url	必填	你们h5方需要的url,就是扫码后出现为他加油的页面的url。比如 <u>www.baidu.com</u>
openid	必填	被加油者的openid

用户扫码该2维码后,实际打开的url如下:

http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/qcshczh5/authorize/?url=www.baidu.com?openid=yyy

该url自动经过微信授权跳转后,最终跳回到:

http://www.baidu.com/?openid=yyy&newopenid=oZPt5t bNafqeH-IFVIi ewteOps&nickname=%E9%98%BF%E 6%AD%A6&headimgurl=http://thirdwx.qlogo.cn/mmopen/vi 32/Q0j4TwGTfTJhhm0bvVPbT7VmZiaVOIEdrhrz8f Me8Ipo4L88eAicibibgIFCQuf8RrmU6Fzo7t6YDVaaOicx80kQnmQ/132&from=844b&vit=fps

参数	取值范围	说明
openid		被加油者的openid
newopenid		加油者的openid
headimgurl		加油者的头像
nickname		加油者的昵称

10 华容道记录(游戏开始前调用一下该接口,传finished=0)

请求:<u>http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/qcshczh5/answerrecord/?elapsedtime=21&eid=12&finished=1</u>

参数	取值范围	说明
elapsedtime	int	用户本次华容道的耗时 秒为单位
eid		用户的id
finished	0-1	用户是否完成华容道体验

正常返回示例:

{"code":20000,"message":"successful connected","data":[]}

参数	取值范围	说明
code	20000	代表正常入库

{"code":40000,"message":"exception happend,please contact administrator","data":[]}

11 华容道排行榜

请求: http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/qcshczh5/chart/?page=1&perpage=5

参数	取值范围	说明
page	int	第几页,默认第一页
perpage	int	每一页多少条数据

正常返回示例:

{"code":20000,"message":"successful connected","data":

[{"eid":12,"elapsedtime":21,"mingci":1,"nickname":"nickname","headimgurl":"http:\/\thirdwx.qlogo.cn\/mmopen\/vi_32\/Q0j4TwGTfTJhhm0bv\/PbT7\/mZia\/OlEdrhrz8fMe8\/lpo4L88eAicibibq\/lFCQuf8\/Rrm\/U6Fzo7t6\/yD\/vaa\Oicx80\/kQnm\/Q\/132\","openid":"xxx\"}]}

参数	取值范围	说明
eid		用户的id
openid		用户的微信openid
nickname		用户的微信昵称
headimgurl		用户的微信头像
mingci		第几名。
elapsedtime		耗时,秒

失败返回示例:

{"code":40000,"message":"exception happend,please contact administrator","data":[]}

11 为他打call排行榜

请求: http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/qcshczh5/call chart/?page=2&perpage=2

参数	取值范围	说明
page	int	第几页,默认第一页
perpage	int	每一页多少条数据

正常返回示例:

{"code":20000,"message":"successful connected","data":
[{"nickname":"2222","openid":"xxx","headimgurl":"2,"eid":12,"eid":12},
{"nickname":"","openid":"","headimgurl":"","num":2,"eid":6},
{"nickname":"","openid":"","headimgurl":"","num":2,"eid":7},
{"nickname":"","openid":"","headimgurl":"","num":1,"eid":5}]}

参数	取值范围	说明
eid		用户的id
openid		用户的微信openid
nickname		用户的微信昵称
headimgurl		用户的微信头像
num		总共多少人打call
total		总共多少条记录

失败返回示例:

{"code":40000,"message":"exception happend,please contact administrator","data":[]}

12 省市接口

请求:<u>http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/qcshczh5/getpc/?level=1&parent=2</u>

参数	取值范围	说明
level	int (必 填)	当为0的时候,会传回所有的省份(返回省份的pid)。当为1的时候,是代表返回该省的所有城市
parent	int	仅在level=1的时候,该值parent代表某个省份的pid。

正常返回(城市或者省份)示例:

 $\label{lem:code} $$ {\tt "code":20000,"message":"successful connected","data":[{\tt "pid":2,"name":"\u5317\u4eac\u4e00"}]} $$$

参数	取值范围	说明
pid		省或者市的id
name		名称

{"code":40000,"message":"exception happend,please contact administrator","data":[]}

13 4s店接口

请求: http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/qcshczh5/get4s/?province=北京&city=北京一

参数	取值范围	说明
province		省份
city		市区

正常返回示例:

{"code":20000,"message":"successful connected","data":

 \dots {"danwei":"\u5317\u4eac\u6c47\u4eac\u9e3f\u8fd0\uff08EV\uff09","sheng":"\u5317\u4eac","shi":"\u5317\u4eac\u4e00"},

 $\label{thm:linear} $$ {\down=0.17\u4eac\u4e16\u7eaa\uff08EV\uff09","sheng":"\u5317\u4eac","shi":"\u5317\u4eac", "shi":"\u5317\u4eac", "shi":"\u5317\u4e$

 $\down{1}{0}\down{1}{$

 $\$ "danwei":"\u5317\u4eac\u4e2d\u6c7d\u96f7\u65e5\uff08EV\uff09", "sheng":"\u5317\u4eac", "shi":"\u5317\u4eac\u4e00"},

 $\label{thm:prop:standard} $$ {\down=0::\u542f\u8fb0\u5317\u4eac\u4e1c\u98ce\u5357\u65b9\u5927\u5174",\sheng::\u5317\u4eac\u4eac",\shi:\u5317\u4eac\$

 $\$ "danwei":"\u542f\u8fb0\u5317\u4eac\u534e\u76db\u660c\u8fb0\u548c", "sheng": "\u5317\u4eac", "shi": "\u5317\u4eac\u4e00"},

 $\$ "danwei":"\u542f\u8fb0\u5317\u4eac\u534e\u76db\u660c\u8fb0\u5929", "sheng":"\u5317\u4eac", "shi":"\u5317\u4eac\u4e00"},

 \dots {"danwei":"\u542f\u8fb0\u5317\u4eac\u5e9e\u5927\u817e\u98de","sheng":"\u5317\u4eac","shi":"\u5317\u4eac", "shi":"\u5317\u4eac", "shi":"\u5317\u5\u4eac", "shi":"\u5\u5\u5\u5\u4\u5\u5\u5\u5\u

 $\label{thm:linear} $$ {\down=0.05317\u4eac\u4e2d\u6c7d\u96f7\u65e5\u5b66\u9662\u8def", "sheng": \u5317\u4eac\u4eac\u4e00"}} $$$

参数	取值范围	说明
danwei		4s店名称
sheng		省份
shi		市区

{"code":40000,"message":"exception happend,please contact administrator","data":[]}

三 授权中转页面(扫码注册接口)

http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/qcshczh5/authorize2/?url=www.baidu.com?pid=5

参数	取值范围	说明
URI	必填	地址,你们h5给地址,这是代表h5方获取openid的地址
pid	必填	对应着项目id

四 图片上传接口

1 图片上传接口

http://www.gzfesco.cn/wechat/image/upload

http://www.gzfesco.cn/wechat/image/upload base64

2上传方式示例(ajax)

```
$.ajax({
    url: "http://www.gzfesco.cn/wechat/image/upload",
    type: "POST",
    data: formData,
    processData: false,// 不要对data参数进行序列化处理,默认为true
    contentType: false,// 不要设置Content-Type请求头,因为文件数据是以 multipart/form-data
    *来编码
    success: function(response){
        // 根据返回结果指定界面操作
        console.log(response);
    }
});
</script>
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<form onsubmit="return false;">
  <input type="hidden" name="file_base64" id="file_base64">
  <input type="file" id="fileup">
  <input type="hidden" id="pid" name="pid" value=2>
  <input type="hidden" id="eid" name="eid" value=22>
  <input type="hidden" id="openid" name="openid" value="xxxxx">
  <input type="submit" value="submit"</pre>
 onclick="$.post('http://www.gzfesco.cn/wechat/image/upload_base64',
$(this).parent().serialize(),
    function(data){
        console.log(data);
    });
):">
</form>
<script src="http://libs.baidu.com/jquery/2.0.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#fileup").change(function(){
    var v = (this).val();
    var reader = new FileReader();
    reader.readAsDataURL(this.files[0]);
    reader.onload = function(e){
      console.log(e.target.result);
      $('#file_base64').val(e.target.result);
   };
  });
});
</script>
```

参数	参数范围	说明
pid	必传	项目id
eid	必传	用户id
file或者file_base64	必传	文件或者base64文件
openid	必传	微信用户id

4正常返回(图片的oss访问地址)

 $\label{thm:code} $$ \code":20000,"message":"successful connected","data":[{"url":"http:\/\venucia2019.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com\/15513419800563.jpg"}]} $$$

5 失败返回

{"code":40000,"message":"xxxx"}