

## Créer / Transformer la valeur de swap

### Suivre les instructions

## Create / Modify Swap Space

### Follow the instructions

#Mettre a jour le system  
#Update the system

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Vérification système swap déjà configuré :  
#Check if swap is already configured:

sudo swapon --show

# Vérifier l'espace libre:  
#Check free space:

df -h

# Création d'un fichier swap  
#Ici 8G de swap changer la valeur.  
#Create a swap file  
#Here, 8G of swap is used; change the value as needed.

sudo fallocate -l 8G /swapfile

# On va vérifier que la bonne quantité d'espace réservée:  
#Verify that the correct amount of space has been reserved:

ls -lh /swapfile

# Activation du fichier  
# Seul l'utilisateur root doit avoir le pouvoir d'écrire et lire le fichier d'échange. Rendre le fichier accessible uniquement à root:  
#Activate the file  
#Only the root user should have read and write access to the swap file. Restrict access to root only:

```
sudo chmod 600 /swapfile
```

```
# Vérifier la modification des autorisations:  
#Verify the permission change:
```

```
ls -lh /swapfile
```

```
# Utilisez l'utilitaire mkswap pour configurer un fichier /swapfile en tant que zone d'échange Li-  
nux:  
#Use the mkswap utility to configure /swapfile as Linux swap  
space:
```

```
sudo mkswap /swapfile
```

```
# Activez l'échange avec la commande suivante :  
#Enable swap with the following command:
```

```
sudo swapon /swapfile
```

```
#Vérifiez que le swap est disponible  
#Verify that swap is available
```

```
sudo swapon --show
```

```
# Fixer les paramètres de votre swap au prochain démarrage  
# Il faut ajouter dans le fichier /etc/fstab  
#Set swap parameters for the next reboot  
#Add the following to the /etc/fstab file
```

```
sudo geany /etc/fstab
```

```
# Cette ligne suivante:  
#Add this line:
```

```
/swapfile none swap sw 0 0
```

```
# OU vous pouvez ajoutez en tapant:  
#OR add it by typing:
```

```
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

```
#Maintenant on va redémarrer notre serveur et vérifier la disponibilité de swap:
```

#Now reboot the server and verify swap availability:

sudo reboot

free -h

