Come verificare la runtime Java

App installate

Sistema

Visualizzatore eventi

Gestione dispositivi

Connessioni di rete

Gestione computer

Terminale (Admin)

Gestione attività

Chiudi o disconnetti

Imposta<u>z</u>ioni

Esplora file

Cerca

Esegui

Desktop


Gestione disco

Terminale

Per questo occorre andare sul pannello di controllo delle App Installate, digitare Win+X

Dopo di che, cliccare su "App Installate" per verificare le istallazioni in: Opzioni spegnimento

- 1. "App > App installate",
- 2. digitare "java" in ricerca applicazioni



3. verificare se esiste la voce "Java (TM) SE Development Kit XX.YY.ZZ " (chiamato JDK)


dove XX.YY.ZZ è la versione istallata. Nel nostro caso abbiamo la versione 21.0.5

La versione del JDK dovrà essere >= 21, se non è così va installata una versione JDK >= 21.

Verifica installazione di JavaFX

Sotto il direttorio di

"C:\Program Files\Java"



Troviamo l'istallazione fisica di tutto l'afferente a Java™, i JDK e JavaFX. Tra le quali (se presente) "JavaFX-sdk-xx.yy.zz"

Nel nostro caso la versione di JavaFX >= 21, se non è, va installata anche questa.


Verifica delle variabili d'ambiente

Importanti per una corretta esecuzione di un applicativo Java + JavaFX sono le variabili d'ambiente:

- JAVA HOME
- JAVAFX HOME


Per verificarle basta aprire una finestra DOS con i tasti contemporaneamente Ctrl+Esc Digitare la ricerca di "cmd", aprire la finestra "Prompt dei comandi"

Immettere il comando "set JAVA" <invio>



Se compaiono le scritte come da finestra sta ad indicare che le variabili sono settate sui **corretti** direttori di installazione di Java e JavaFX precedentemente viste. Se sono settate le 2 variabili la procedura d'istallazione è finita.

Altrimenti se compare la scritta: "Variabile di ambiente non definita" oppure ne compare una sola delle 2




allora queste vanno impostate con la procedura seguente


Impostazione variabili d'ambiente

Per impostare le variabili d'ambiente "JAVA HOME" e "JAVAFX HOME" occorre andare sul pannello


- 1. digitando Win+X
- 2. per poi passare a → Sistema
- 3. Ricercare la voce "var"
- 4. Selezionare "Modifica le variabili di ambiente relative al sistema"



Si apre la finestra "Proprietà del Sistema":



Si sceglie il bottone "Variabili d'ambiente..."



Si deve impostare la variabile "JAVA HOME" con il direttorio d'installazione visto in precedenza:



Si dovrà fare la stessa cosa per la variabile d'ambiente "JAVAFX_HOME" = "C:\Program Files\Java\javafx-sdk-23.0.1"

Confermare e chiudere TUTTE le finestre con "OK"

Per scrupolo poi si potrà verificare l'esatta impostazione con la procedura descritta nel paragrafo precedente

"Verifica delle variabili d'ambiente"