
Bir buton.
Aşağı açılan seçenekler.

Yenileme simgesinden uzanan ince çizgiler; uçlarında yalnızca kısa kodlar taşıyan kareler.

A / 01 — ÖNERİLEN




İnce dallanma

İnce bir gövde, tek yatay hat ve eşit üç kare. En dengeli, en kolay okunan çözüm.

Ödünleşim: yatayda daha fazla alan ister.

B / 02 — EN DAR




Dikey omurga

Butondan aşağı tek hat iner; kareler bu hatta kısa kollarla bağlanır. Daha dar, daha sakin.

Ödünleşim: aşağı doğru daha fazla uzar.

C / 03 — EN HAREKETLİ



Kademeli akış


Üç bağımsız hat farklı uzunlukta iner. Kareler bir basamak ritmiyle, daha karakterli görünür.

Ödünleşim: seçenekleri taramak biraz daha yavaş.

Büyütülmüş önizleme · Gerçek ölçü sonraki sayfalarda

İnce dallanma

İnce bir gövde, tek yatay hat ve eşit üç kare. En dengeli, en kolay okunan çözüm.



≈ 200 × 152 px · Kare: 44 × 44 px · Tetikleyici: 34 × 34 px · Açılım: 240 ms

- Temsili uygulama çerçevesi; menü gerçek ölçüye yakın gösterilir.

Yenileme butonuna basarak aç / kapat.

01

Aynı seviyede üç seçenek

CP, ALL ve LFL eşit büyüklükte. Aralarında alt menü hiyerarşisi yok.

02

İnce ve teknik

1 px çizgi ve 44 × 44 px kareler, mevcut köşeli stile uyuyor.


03

En hızlı görsel tarama

Üç kapsam tek bakışta görünür. Benim önerim bu yön.

Dikey omurga

Butondan aşağı tek hat iner; kareler bu hatta kısa kollarla bağlanır. Daha dar, daha sakin.



≈ 100 × 220 px · Kare: 44 × 44 px · Tetikleyici: 34 × 34 px · Açılım: 240 ms

01

Daha dar ayak izi

Üst çubukta sağ kenara yakın konumlar için daha az yatay alan kullanır.

02

Kareler sırayla belirir

CP → ALL → LFL. Hareket, tek omurgayı aşağı doğru takip eder.

03

Yoğun ekranlar için


Genişliği avantaj; daha uzun açılım üstteki tablo satırlarını örter.

- Temsili uygulama çerçevesi; menü gerçek ölçüye yakın gösterilir.

Yenileme butonuna basarak aç / kapat.

Kademeli akış

Üç bağımsız hat farklı uzunlukta iner. Kareler bir basamak ritmiyle, daha karakterli görünür.



≈ 200 × 200 px · Kare: 44 × 44 px · Tetikleyici: 34 × 34 px · Açılım: 240 ms

- Temsili uygulama çerçevesi; menü gerçek ölçüye yakın gösterilir.

Yenileme butonuna basarak aç / kapat.

01

Daha belirgin karakter

Her kare farklı bir yükseklikte durur; butonun dağıldığı hissi güçlenir.

02

Bağımsız bağlantılar

Her hat doğrudan yenileme butonuna gider; kareler birbirinin alt menüsü değildir.

03

Görsel etki öncelikli

Üç tasarımın en hareketlisi. Günlük kullanım hızı açısından A daha güçlü.

Kısa bir hareket. Net bir seçim.

Menü butona bağlı kalır. Her kare doğrudan kendi yenileme kapsamını başlatır.

01

Butona bas

Buton yerinde kalır. Hat aşağı uzanır; seçenek kareleri 240 ms içinde açılır.

02

Kapsamı seç

CP / ALL / LFL. Tam ad ve son yenileme zamanı üzerine gelince veya odaklanınca ipucunda görünür.

03

İşlemi izle

Kareler kapanır. Butonun alt çizgisi ilerlemeyi, yanındaki kısa metin seçilen kapsamı gösterir.

04

Sonucu gör

Tamamlanınca kısa bir onay görünür. İşlem sürerken yeniden tıklamak durum bilgisini açar.

ÖNERİ / A · İNCE DALLANMA

Senin tarifine en yakın tasarım.

Butonun seçeneklere ayrıldığı hissi en güçlü burada. CP, ALL ve LFL aynı seviyede okunur; ALL karesinin ince alt çizgisi geniş kapsamı belli eder.

CP	Yalnız CP
ALL	Mevcut birleşik kapsam: CP ve diğer bağlı modüller
LFL	Bağımsız LFL yenilemesi; mevcut yapılandırmada varsa

- Bu bir tasarım demosudur. Yenileme ve son güncelleme saatleri temsilidir; canlı veri bağlantısı kurulmaz.