دليل لوحة تحكم موقع ClearUp

كل ما تحتاجه لتعديل الموقع بنفسك — بدون مبرمج، والتعديل على الموقع خلال ثوانٍ

١ الدخول

- افتح رابط الموقع وأضف `/admin` في آخره، مثل: `clearup-agency.vercel.app/admin` — وبعد الإطلاق: الدومين الرسمي + `/admin`
- اكتب **الإيميل وكلمة المرور** ثم «دخول». تبقى داخلاً 7 أيام على نفس الجهاز، و«خروج» من أعلى الصفحة.
- للأمان: بعد **5 محاولات خاطئة** يُقفل الدخول **15 دقيقة**. غيّر كلمة المرور من صفحة «الحساب» أول مرة تدخل.


٢ الأقسام (الصفحة الرئيسية)

- **إظهار / إخفاء:** المفتاح بجانب القسم. الأخضر = ظاهر على الموقع.
- **الترتيب:** اسحب القسم من ⋮⋮ أو استخدم الأسهم ↑ ↓.
- **نسخ:** يصنع نسخة من القسم (تبدأ مخفية حتى تُظهرها).
- **حذف:** يطلب تأكيداً، ويمكن استرجاعه من «سجل التغييرات».
- **إضافة قسم:** اختر نوعه، يُضاف في آخر الصفحة **مخفياً**: عدّله ثم أظهره.
- كل تغيير في هذه القائمة يُنشر على الموقع **فوراً**.

٣ تعديل قسم

- اضغط اسم القسم أو ✎. فوق النموذج تبويبان: **العربية** و**English** — كل لغة لصفحتها.
- **الصور والفيديو:** «رفع صورة» أو اسحب الصورة إلى المربع؛ تظهر معاينتها مباشرة. اكتب «وصف الصورة» (يفيد Google).
- **القوائم** (أرقام، أسئلة، خدمات...): «إضافة»، ↑ ↓ للترتيب، 🗑 للحذف.
- **النص الطويل:** سطر فارغ = فقرة جديدة، وابدأ السطر بـ `-` لعمل نقاط.
- عند الانتهاء اضغط **«حفظ ونشر»** ← التعديل على الموقع خلال ثوانٍ. «معاينة» تفتح الموقع.
- إذا تركت النص الإنجليزي فارغاً يظهر العربي مكانه (واللوحة تنبهك).







٤ إعدادات الموقع

الهوية والألوان: الشعار (PNG/SVG شفاف)، اسم العلامة، 9 ألوان تتغير في كل الموقع، والخط.

القائمة العلوية: روابط القائمة (مثل `#services`) ونص زر «احجز مكالمة».

محركات البحث: عنوان الصفحة ووصفها في Google، و**صورة المشاركة** 1200×630 (تظهر عند إرسال الرابط على واتساب/لينكدإن).

التواصل: رقم واتساب **أرقام فقط مع رمز الدولة** (مثل 972597101439)، الإيميل، المدينة، حسابات السوشال.

أسفل الصفحة: الجملة الكبيرة، حقوق النشر، الملاحظة.

نصوص صغيرة: شرح وسوم الأرقام (من موقعهم / إنستغرام / فارغ).

٥ النسخ الاحتياطي والتراجع

- **«تنزيل نسخة احتياطية»:** ملف واحد فيه كل النصوص والإعدادات وترتيب الأقسام. احفظه على جهازك **مرة كل شهر** وقبل أي تغيير كبير.
- **«استعادة من ملف»:** يرجع الموقع كما في الملف (مع تأكيد).
- **«سجل التغييرات»:** كل حفظ يُسجَّل تلقائياً مع الوقت ومن قام به. زر **«رجوع لما قبل هذا»** يعيد الموقع كما كان قبل ذلك التغيير — والاسترجاع نفسه يمكن التراجع عنه.

٦ نصائح سريعة

- الصور: JPG أو WebP، ويفضّل أقل من 2 ميغابايت. الفيديو: MP4 قصير.
- «رابط القسم» (في إعدادات متقدمة) بأحرف إنجليزية صغيرة بدون مسافات، وهو ما تستخدمه روابط القائمة.
- القسم الجديد أو المنسوخ يبقى مخفياً حتى تضغط مفتاحه — لن يظهر شيء نصف جاهز للزوار.
- لا تشارك كلمة المرور مع أحد. لتغييرها: صفحة **«الحساب»** ← تغيير كلمة المرور (يخرج أي جهاز آخر تلقائياً). لإضافة مستخدم ثانٍ: اطلبه من المطوّر.
- الموقع لا يتأثر بزيارات كثيرة: الصفحات محفوظة جاهزة، وتتحدث فقط عند «حفظ ونشر».

أول مرة تفتح اللوحة بعد فترة طويلة قد تتأخر ثانية واحدة (قاعدة البيانات المجانية «تستيقظ»). هذا طبيعي.

