

FORMULAIRE D'ANALYSE DE MATERIAU POUR L'AMIANTE

Mesures de sécurité

- Porter un demi-masque muni d'un filtre HEPA. Il est possible de louer ou encore d'acheter ce type de masque dans la plupart des grands magasins de rénovation.
- Porter des vêtements longs couvrant le plus possible la peau (pantalon et chandail à manche longue). Lavez les vêtements à la machine une fois les échantillons prélevés.
- Porter des gants jetables en latex ou en nitrile. Disposez des gants immédiatement après la prise d'échantillons, idéalement dans un sac scellé (style *Ziploc*).
- Porter des bottes qui peuvent être facilement nettoyé après la prise d'échantillons.
- Dans la mesure du possible, faire le moins de poussière possible lors de la prise d'échantillon et nettoyer avec une lingette humide jetable toute poussière résiduelle.
- Mettre les échantillons dans des sacs refermables hermétique de type *Ziploc*. Dans le cas où vous auriez plusieurs échantillons, il est très important que chaque échantillon soit dans un sac différent pour éviter toute contamination.
- Une fois les échantillons prélevés, nous vous recommandons fortement de vous laver les mains et le visage. Si vous disposez des installations et du temps, prendre une douche serait préférable.

Échantillon de vermiculite

- Lors de l'échantillonnage de la vermiculite, vous avez deux possibilités :
 - 1- Vous pouvez prendre trois échantillons ponctuels tel que recommandé par les laboratoires. Dans un tel cas, nous vous recommandons de les prendre le plus éloigné possibles les uns des autres. Il est aussi très important de prendre l'échantillon en profondeur puisque les fibres d'amiante ont tendance à s'y retrouver. Notez toutefois que même en prenant 3 échantillons, Démo Solution ne sera en mesure de garantir la provenance de l'échantillon.
 - 2- Vous pouvez prendre un échantillon composite, soit un échantillon pris à trois endroits différents et mélangé. Dans un tel cas, la concentration d'amiante dans l'échantillon sera peut-être diluée mais vous aurez tout de même la réponse à savoir s'il y a présence ou non d'amiante dans la vermiculite.

Échantillon rigide

Peu importe le type de matériau échantillonné, que ce soit du plâtre, du ciment ou encore une tuile, la procédure est assez semblable. Vous devez découper ou casser un morceau d'environ 8cm par 8cm (ou 3 pouces par 3 pouces). Si plusieurs matériaux sont collée ensemble, comme par exemple du plâtre collé sur du gypse, il est important de nous envoyer toutes les couches. **Le gypse doit toujours être accompagné du ciment à joint (compte pour deux échantillons)**

Coordonnées du client

Nom	
Type	☐ Propriétaire ☐ Acheteur ☐ Agent immobilier ☐ Entrepreneur ☐ Autre : _____
Adresse	
Téléphone	
Courriel	

Identification de l'échantillon

Adresse	
Endroit du prélèvement	☐ Grenier ☐ Mur ☐ Plancher ☐ Plafond ☐ Calorifuge ☐ Revêtement extérieur ☐ Autre : _____
Type	☐ Vermiculite ☐ Plâtre ☐ Isolant ☐ Tuile ☐ Ciment ☐ Stucco ☐ Autre : _____
Date de prélèvement	

	Prix et délais d'analyses (valide à partir de la réception de(s) échantillon(s) et calculé en jours ouvrables)	Prix
☐ 1 échantillon	Jusqu'à 72h (pour les tuiles le résultat est d'environ 1 semaine)	150\$ (172,46\$ tx. Incl.) Tuile : 200\$ (229,95\$ tx. Incl.)
☐ plusieurs échantillons Nombre : _____	Jusqu'à 72h (pour les tuiles le résultat est d'environ 1 semaine)	150\$ (172,46\$ tx. Incl.) pour le premier et 90\$ (103,48\$ tx. Incl.) par échantillons supplémentaires. Tuile : 200\$ (229,95\$ tx. Incl.) par tuile

Mode de paiement Carte de crédit (VISA et MasterCard seulement). La facture vous sera envoyé avec un lien de paiement
Virement bancaire à info@demosolution.ca

Comment vous nous avez trouvé : Internet ☐ Agent ☐ Inspecteur ☐ Entrepreneur ☐ Autres : _____

À L'USAGE INTERNE

Numéro de dossier : **V**

Date de réception :

Numéro d'échantillons : **VGR-**