二期维护表相关说明.md 2020/5/18

## 二期维护表相关说明

### 销售管理

销售管理-行业维度表: dw\_sd\_industry\_type

用于维护需要进行分析的行业类型,bi页面中下拉框的选择范围

列名	列描述
id	id
industry_type	行业

销售管理-地区经纬度表:dw\_area(前四列是取的数,固定不变。如果地区、经度、维度为空,要进行更新)

用于格式化地区信息及提供相关经纬度,一般无需修改

列名	列描述
province_id	省份id
province_name	省份名称
city_id	城市id
city_name	城市名称
position	地址
logitude	经度
latitude	纬度

销售管理-销售管理权限表: dw\_sd\_indutry\_authority

用于维护用户对应的行业权限表,包含一级及二级行业

列名 ————————————————————————————————————	列描述
first_industry	一级行业
second_industry	二级行业
industry_type	行业类型
dept_name	部门
staff_name	用户名
remark	备注

二期维护表相关说明.md 2020/5/18

# 销售管理-项目状态维度表: dw\_sd\_project\_status(此表用于界面上,name字段要与今年项目状态表的 status字段保持一致)

#### 用于今年项目状态筛选中展示项目状态

列名	列描述
id	id
name	名称
description	描述

#### 销售管理-介入阶段和关键活动维护表: dw\_sd\_stage\_activity(此表用于锐安介入阶段etl抽取)

#### 用于维护介入阶段与关键活动的关系

列名	列描述
id	id
Pro_type	项目类型
involved_stage_code	介入阶段code
involved_stage_name	介入阶段名称
activity_code	活动编号
activity_name	活动名称
tender_flag	投标标识
display_flag	是否展示

## 工程售后

#### 工程售后-工程售后特殊用户权限表: dw\_ps\_authority

#### 用于灵活配置特殊用户的权限的额外权限表

列名	列描述
id	id
staff_name	员工姓名
dept_id	部门id
dept_name	部门名称
remarks	备注

工程售后-工程验收项目删除项信息表: dw\_ps\_project\_delete\_info(工程售后不展示在界面上的数据用此表排除)

二期维护表相关说明.md 2020/5/18

#### 工程售后不展示在界面上的数据用此表排除

列名	列描述
id	编号
type	类型
Pro_code	项目编号
Pro_name	项目名称
description	描述

#### 工程售后-交付经理区域对应表: dw\_ps\_delivery\_manager\_dept(用于售后排名数据及权限设置)

#### 用于售后排名数据及权限设置

列名	列描述
id	id
delivery_manager_name	交付经理
delivery_dept_code	代表处code
delivery_dept_name	代表处name
eccect_flag	生效标识
eccect_date	生效日期
contract_type	合同类型

## 系统部损益表

#### 财务数据权限配置表dw\_fi\_authority

#### 由财务进行相关的维护,从老家园fico\_bw表中来

列名	列描述
id	id
lvl	级别
staff_name	员工姓名
dept_code	利润中心
dept_name	所属部门描述
remarks	 备注