## CentOS 7

操作系统环境: CentOS Linux release 7.0.1406(Core) 64位 CentOS 7.0默认使用的是firewall作为防火墙,这里改为iptables防火墙步骤。 1、关闭firewall: systemctl stop firewalld.service #停止firewall systemctl disable firewalld.service #禁止firewall开机启动 firewall-cmd --state #查看默认防火墙状态 (关闭后显示notrunning, 开启后显示running) 2、iptables防火墙 (这里iptables已经安装,下面进行配置) vi/etc/sysconfig/iptables #编辑防火墙配置文件 # sampleconfiguration for iptables service # you can edit thismanually or use system-config-firewall # please do not askus to add additional ports/services to this default configuration \*filter :INPUT ACCEPT [0:0] :FORWARD ACCEPT[0:0] :OUTPUT ACCEPT[0:0] -A INPUT -m state--state RELATED, ESTABLISHED -j ACCEPT -A INPUT -p icmp -jACCEPT -A INPUT -i lo -jACCEPT -A INPUT -p tcp -mstate --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -jACCEPT -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 8080-j ACCEPT -A INPUT -j REJECT--reject-with icmp-host-prohibited -A FORWARD -jREJECT --reject-with icmp-host-prohibited COMMIT :wq! #保存退出 备注: 这里使用80和8080端口为例。\*\*\*部分一般添加到 "-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp--dport 22 -j ACCEPT" 行的 上面或者下面,切记不要添加到最后一行,否则防火墙重启后不生效。 systemctlrestart iptables.service #最后重启防火墙使配置生效 systemctlenable iptables.service #设置防火墙开机启动 iptables使用范例详解 http://www.linuxidc.com/Linux/2014-03/99159.htm iptables—包过滤 (网络层) 防火墙 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-08/88423.htm Linux防火墙iptables洋细教程 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-07/87045.htm iptables+L7+Squid实现完善的软件防火墙 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-05/84802.htm iptables的备份、恢复及防火墙脚本的基本使用 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-08/88535.htm Linux下防火墙iptables用法规则详解 http://www.linuxidc.com/Linux/2012-08/67952.htm ------分割线 -------更多CentOS相关信息见CentOS 专题页面 http://www.linuxidc.com/topicnews.aspx?tid=14 本文永久更新链接地址: http://www.linuxidc.com/Linux/2015-05/117473.htm