
CodeEngn Basic RCE


7. Level 07

Basic RCE L07		
컴퓨터 C 드라이브의 이름이 CodeEngn 일경우 시리얼이 생성 될때 CodeEngn은 'B어떤것'으로 변경되는가		
— Author: abex — File Password: codeengn		
abex' 5th crackme X		
123123123 Check		Check
	Error!	×
The serial you entered is not correct!		t correct!
		확인

프로그램 실행화면이다.



07.exe는 확인결과 패킹되지 않았고 어셈블리어로 코딩됐다는 것을 알 수 있다.



다음과 같이 C드라이브의 이름을 CodeEngn으로 바꿔보았다.

```
call <JMP.&lstrcmpiA>
cmp eax,0
je 07.401117
push 0
push 07.402434
push 07.402438
                               E8 51000000
004010F7
004010FC
                              83F8 00
74 16
6A 00
 004010FF
00401101
                              68 34244000
68 38244000
FF75 08
E8 56000000
EB 16
6A 00
                                                                                                                                                                                402434:"Error!"
40243B:"The serial you entered is not correct!"
 00401108
                                                                                  push dword ptr ss:[ebp+8]
call <MP.&MessageBoxA>
jmp 07.40112D
push 0
push 07.402406
push 07.402411
 0040110D
 00401110
 00401115
 00401117
00401117
0040111E
00401123
                               68 <u>06244000</u>
68 <u>11244000</u>
FF75 08
                                                                                                                                                                                402406:"Well Done!"
402411:"Yep, you entered a correct serial!"
                                                                                           dword ptr ss:[ebp+8]

<JMP.&MessageBoxA>
07.40112D
                              FF75 08
E8 40000000
EB 00
6A 00
FF75 08
E8 22000000
                                                                                 Jmp 07.401120
push 0
push dword ptr ss:[ebp+8]
call <JMP.&EndDialog>
```

방금 프로그램 시 나오는 문자열을 검색해 비교함수인 CMP 함수가 있는 것을 확인

```
push 32
push 07.40225C
push 0
call <JMP.&GetV
push 07.4023F3
push 07.40225C
00401090 6A 32
중단점 설정되지 않음 <u>C224000</u>
                                                                                                                                                                                                                              40225C: "EqfgEngn4562-ABEX"
                                                                                                                    O/.492250
O/.4923F3
O7.49225C

                                         E8 B5000000
   00401099
                                        E8 B5000000
68 F3234000
68 5C224000
E8 94000000
E8 92 02
8305 5C224000 01
8305 5E224000 01
8305 5E224000 01
8305 5E224000 01
   0040109E
004010A3
                                                                                                                                                                                                                              4023F3: "4562-ABEX"
40225C: "EqfgEngn4562-ABEX"
   004010A8
                                                                                                       Call SUMPLE STREATS
mov d1,2
add dword ptr ds: [40225C],1
add dword ptr ds: [40225E],1
add dword ptr ds: [40225E],1
add dword ptr ds: [40225F],1
dec d1
    004010AD
                                                                                                                                                                                                                             0040225C: "EqfgEngn4562-ABEX"
0040225D: "qfgEngn4562-ABEX"
0040225E: "fgEngn4562-ABEX"
0040225F: "gEngn4562-ABEX"
   004010B6
   004010BD
   004010C4
004010CB
                                                                                                       dec dl
Ine 07.4010AF
push 07.4023FD
push 07.402000
call <a href="mailto:symbol">JMP.&|strcatA></a>
push 07.40225C
push 07.402000
call <a href="mailto:symbol">JMP.&|strcatA></a>
                                         FECA
                                        75 E0
68 FD234000
68 00204000
E8 63000000
   004010CD
                                                                                                                                                                                                                              4023FD: "L2C-5781"
402000: "L2C-5781EqfgEngn4562-ABEX"
   004010CF
004010D4
   004010D9
                                                                                                                                                                                                                              40225C: "EqfgEngn4562-ABEX"
402000: "L2C-5781EqfgEngn4562-ABEX"
   004010DE
                                         68 <u>5C224000</u>
68 <u>00204000</u>
E8 54000000
   004010E8
                                                                                                                                                                                                                              402324:"Enter your serial"
402000:"L2C-5781EqfgEngn4562-ABEX"
                                         68 <u>24234000</u>
68 <u>00204000</u>
E8 51000000
                                                                                                        push 07.402324
push 07.402000
call <JMP.&lstrcmpiA>
   004010ED
   004010F2
004010F7
                                                                                                        cmp eax,0
je 07.401117
                                         83F8 00
```

CMP 함수에 BP를 걸어두고 실행하니 안보이던 문자열이 보임

GetVolumeInformationA: 하드드라이브의 정보를 얻어오는 함수

코드의 흐름을 보아 L2C-5781EqfgEngn4562-ABEX 가 시리얼임

