

Dauer:

1 Schulstunde.

Samuel Fronthaler

Teil 1 - Szenario im Packettracer:

1. Erweitert das letzte Szenario NWL6 um ein zusätzliches Interface / IP-Subnetz mit einem Server.

Kontrolliert die Erreichbarkeit des Servers von beiden Subnetzen mit Ping


Router:

```
rfronthaler>
rfronthaler>enable
rfronthaler#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
rfronthaler(config)#interface g0/1
rfronthaler(config-if)#ip address 10.25.4.1 255.255.255.0
rfronthaler(config-if)#no shutdown


rfronthaler(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up


rfronthaler(config-if)#exit
rfronthaler(config)#
```

Server:



Pings:





2. Richte für das ADMIN-Netz einen DHCP-Server am Router ein.
Nimm die IP-Adressen für bestehende PCs aus dem IP-Pool aus.
Kontrolliere bei einem zusätzlichen Gerät, dass dieses via DHCP automatisch eine passende IP-Konfiguration erhält.

Ausnehmen:

```

rfronthaler#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
rfronthaler(config)#ip dhcp excluded-address 10.25.3.1 10.25.3.20

```



DHCP:

```


rfronthaler(config)#ip dhcp pool ADMIN
rfronthaler(dhcp-config)#network 10.25.3.0 255.255.255.128
rfronthaler(dhcp-config)#default-router 10.25.3.1
rfronthaler(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
rfronthaler(dhcp-config)#exit
rfronthaler(config)#

```

Test:





3. Konfiguriere am Server einen DHCP-Server und richte einen Adresspool für das Nutzer-VLAN ein.
Konfiguriere am Router für dieses VLAN/Sub-Interface ein DHCP-Relais zum Server.
Server:



Router:

```
rfronthaler#
rfronthaler#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
rfronthaler(config)#interface g0/0.20
rfronthaler(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
rfronthaler(config-subif)#ip address 10.25.3.130 255.255.255.128
rfronthaler(config-subif)#ip helper-address 10.25.4.10
rfronthaler(config-subif)#no shutdown
rfronthaler(config-subif)#exit
rfronthaler(config)#
```

4. Kontrolliere, dass ein weiterer PC im USER-VLAN eine IP-Konfiguration erhält und den Server anpingen kann.



That's it, Bravo!

Bitte wieder mit Screenshots ergänzen und als PDF AA02-*Name*.pdf abgeben.