

पूर परिस्थितीत घ्यावयाची काळजी



पुराच्या पाण्यामुळे आरोग्यावर होणारे परिणाम



- बुडणे, जखम होणे, हायपोथर्मिया
- हृदयविकाराचा झटका आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग
- पुराच्या पाण्यातून चालताना किंवा वाहनातून जाताना बुडणे;
- पुराच्या पाण्यामुळे, मोडतोड झालेल्या आणि बुडलेल्या वस्तूंपासून होणारी जखम;
- लपलेल्या मॅनहोलमध्ये पडणे;
- इमारत कोसळणे आणि नुकसान;



- अतिसार, कीटक आणि उंदीर-जनित रोग;
- श्वसन, त्वचा आणि डोळ्यांचे संसर्गजन्य रोग
- वापरल्या गेलेल्या जनरेटरमधून कार्बन मोनोऑक्साइड विषबाधासह रासायनिक विषबाधा
- तणाव, आणि विस्थापनाच्या प्रभावांसह अल्प आणि दीर्घकालीन मानसिक आरोग्य विकार;
- जास्त गर्दीमुळे नकारात्मक आरोग्य परिणाम.

पूरानंतर उद्भवणारे रोग	
	उपासमार
संसर्गजन्य रोग	खराब पाणी, स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा यांच्याशी संबंधित रोग, कीटक आणि उंदीर-जनित रोग; श्वसन, त्वचा आणि डोळ्यांचे संसर्गजन्य रोग गर्दीमुळे होणारे रोग
दुखापत	बुडणे, विजेचा झटका, sprains किंवा ताण, जखम, जेनरेटर, रसायनांचा संपर्क, प्राण्यांचा चाव किंवा डंखा तून विषबाधा
मानसिक आजार	औदासिन्य, आघातानंतरचा तणाव विकार, तीव्र न्यूरोलॉजिकल आजार
असंसर्गजन्य रोग	मधुमेह, तीव्र मूत्रपिंडाचे आजार - उपचार किंवा आरोग्य सेवेची उपलब्धतेचा अभाव, रसायनांचा दीर्घकालीन संपर्क
इतर रोग	लैंगिक अत्याचार, नवजात आणि माता मृत्यू,
मृत्यू	बुडणे, जखम होणे, हायपोथर्मिया मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन किंवा स्ट्रोकमुळे

अतिजोखमीचे गट

- मुले
- गर्भवती महिला
- दीर्घ आजार असलेले लोक
- देखभालीवर अवलंबून असणारे लोक
- वृद्ध लोक
- शारीरिक, संवेदनाक्षम आणि संज्ञानात्मक अशक्तपणा असलेले लोक
- पर्यटक
- बेघर लोक
- अल्पसंख्याक लोकसंख्या

तुमच्या आजूबाजूच्या भागात जर पूर आला असेल तर...



- माहितीसाठी रेडिओ किंवा टीव्ही ऐका.
- अतिवृष्टीमुळे पूर येऊ शकतो हे लक्षात ठेवा. पावसामुळे पूर येण्याची शक्यता असल्यास उंचावर जाऊन थांबा. त्यासाठी कोणाच्याही सूचनेची वाट पाहू नका.
- प्रवाह, ड्रेनेज चॅनेल, कॅन्यन आणि पूराचा धोका असणाऱ्या प्रदेशांमध्ये सावधान राहा. अशा भागांमध्ये कोणत्याही पुर्व इशान्याशिवाय पूर येऊ शकतो.

तुम्ही घराबाहेर पडण्याची तयारी करत असाल तर...



- आपले घर सुरक्षित ठेवा. हातात वेळ असेल तर बाहेरचे फर्निचर आत आणून ठेवा. महत्वाच्या वस्तू वरच्या मजल्यावर हलवा.
- तुम्हाला सूचना मिळाली असेल तर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे मुख्य स्विचेस आणि वॉल्व बंद करा. सर्व विद्युत उपकरणे बंद करून ठेवा. तुम्ही पाण्यात असाल किंवा ओले झाले असाल तर विद्युत उपकरणांना स्पर्श करू नका.

घर सोडणे आवश्यक असल्यास, या गोष्टी लक्षात ठेवा...



- वाहत्या पाण्यात चालू नका. प्रवाहाची सहा इंचापेक्षा जास्त असेल तर तुमचा तोल जाऊ शकतो. प्रवाही नसणाऱ्या पाण्यात तुम्ही चालू शकता. जमिनीवर पाय घट्ट ठेवण्यासाठी जमिनीची तपासणी करण्यासाठी एखादी काठी सोबत ठेवा.
- पूर आलेल्या भागांमध्ये जाऊ नका. जर आपली गाडी पाण्याखाली जायची असेल तर ती तशीच राहू द्या आणि तुम्ही सुरक्षित स्थळी धाव घ्या. पाण्याच्या प्रवाहात तुम्ही आणि तुमचे वाहन वेगाने वाहून जाऊ शकते.

प्रत्यक्ष पूरस्थिती उद्भवल्यास...



1. सरकारी आज्ञेचे पालन करा आणि अधिक सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करा.
2. सुरक्षित ठिकाणी रहा आणि योग्य ती माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न करा.
3. विद्युत पुरवठा बंद करा आणि उघड्या तारांना स्पर्श करू नका.
4. अफवांमुळे घाबरून जाऊ नका आणि स्वतः अफवा पसरवू नका.

हे करा..

1. विद्युत आणि गॅस उपकरणे (व) मुख्य स्विचेस बंद करा.
2. आपात्कालीन किट सोबत ठेवा आणि तुमचे मित्र आणि कुटुंबीयांना तुम्ही कोठे जात आहात हे कळवा.
3. पूराच्या पाण्याशी संपर्क टाळा. हे पाणी मल, तेल, रसायने किंवा इतर पदार्थांमुळे दूषित असू शकते.
4. तुम्हाला जर पाण्यात उभे राहायचे असेल तर खांब किंवा काठीचा वापर करा. पाण्याची खोली तसेच ड्रेनेजचे खड्डे आणि नाले तपासा.
5. पूराचे पाणी ओसरलेल्या जमिनीवरून चालताना काळजी घ्या. ढिगाऱ्याखालील जमिनी व फरशांवर फुटलेल्या काचा, अणकचीदार वस्तू, खिळे इत्यादी वस्तू असू शकतात. चिखल आणि गाळ साचलेल्या जमिनीवरून पाय घसरण्याची भीती असते.

हे करा..

6. विजेच्या तारांपासून लांब रहा कारण पाणी हे विद्युतप्रवाहाचे वाहक आहे. वीज कंपन्यांकडे खाली पडलेल्या विजेच्या तारांविषयी तक्रार करा.
7. अदययावत माहिती व बातम्या मिळविण्यासाठी रेडिओ किंवा टेलिव्हिजन ऐका.
8. इमारतीचे छत ओले झाले असेल तर वीज बंद करा. जिथून पाणी गळत असेल तेथे खाली बादली ठेवा आणि छताला लहानसे छिद्र पाडा जेणेकरून त्यावरील भार थोडा कमी होईल.
9. खोलीतील पाणी काढून टाकण्यासाठी बादल्या, स्वच्छ टॉवेल्स आणि कपड्यांचा वापर करा.
10. फर्निचर आणि ओल्या कार्पेटमध्ये अॅल्युमिनियम फॉइल शीट ठेवा.

सेफटी किट



- टॉर्च, चादरी / ब्लॅकेट्स,
- वॉटरप्रूफ कपडे,
- बॅटरी-चालित रेडिओ,
- बाटलीबंद पाणी, कोरडे अन्न
- प्रथमोपचार किट, औषधोपचार,
- वैयक्तिक मौल्यवान वस्तू आणि वैयक्तिक कागदपत्रांचा समावेश असावा

अन्न सुरक्षित करण्यासाठी...

- हात आणि भांडी स्वच्छ ठेवा
- कच्चे आणि शिजवलेले अन्न वेगळे करा
- अन्न चांगले शिजवावे
- अन्न सुरक्षित तापमानात ठेवा
- स्वच्छ पाणी आणि कच्चा माल निवडा.

घरगुती पाणी निर्जंतुकीकरण..

- पाणी उकळणे.
- स्टोरेज दरम्यान दूषित होण्यापासून पाण्याचे रक्षण करा.
- पॅकेज सूचनांनुसार तयार करा.
- स्वच्छ पाणी क्लोरीन संयुगे घालण्यासाठी सर्वात प्रभावी असेल.
- प्रकार आणि ठराविक डोस:
 - 1. घरगुती ब्लीच (5%): प्रति लिटर 4 थेंब
 - 2. सोडियम डायक्लोरोइसोसाइनुरेट एनएडीसीसी: 1 टॅब्लेट (प्रति पॅकेज दिशानिर्देश)
 - 3. कॅल्शियम हायपोक्लोराइट (1% स्टॉक सोल्यूशन): प्रति लिटर 4 थेंब.
- संपर्क वेळ 30 मिनिटांचा असावा; थंड पाण्यासाठी संपर्क वेळ वाढवा
- (उदा. 25 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा कमी प्रत्येक 10 ° से तापमानासाठी दुहेरी वेळ)

पूर दरम्यान आणि नंतर शौचालयाची स्वच्छता

- प्रत्येक शौचालयाच्या वापरानंतर साबणाने हात धुणे आपत्कालीन परिस्थितीत, विशेषतः महत्वाचे आहे. प्रत्येक वापरानंतर, कीटकनाशक घाला.
- स्वच्छतागृहे नियमित शक्यतो डिटर्जेंट आणि / किंवा जंतुनाशक यांनी स्वच्छ करा, सफाई कामगारांना हातमोजे द्या.
- प्रसाधनगृह, शौचालयांना डास, मासे आणि उंदीर आणि इतर प्राण्यांसाठी प्रजनन स्थळ होण्यापासून प्रतिबंधित करा. कृत्री किंवा इतर प्राण्यांसाठी प्रसाधनगृह, निवासस्थान असू नये
- शौचालयांचा सुरक्षित वापर सुनिश्चित करण्यासाठी आपत्कालीन प्रकाश व्यवस्था करा.



- जर गटारे किंवा पाण्याचे पाईप तुटलेले किंवा निरुपयोगी असतील परंतु शौचालयाच्या कटोरें अजूनही कार्यरत असतील तर त्यांना सीलबंद प्लास्टिक पिशव्यानी झाका
- कचरा संकलन प्रणाली पुन्हा स्थापित होईपर्यंत कचरा सीलबंद कंटेनरमध्ये साठवा.
- जेथे शौचालय निरुपयोगी झाल् आहेत, तेथे रासायनिक शौचालय उपलब्ध करा
- कमी पसंतीचा पर्याय म्हणजे (कॅम्पिंग-) बादली शौचालयाचा वापर,

सर्पदंश



- रूग्णाला धीर द्या, प्रथमोपचार द्या
- आरामदायक आणि सुरक्षित स्थितीत त्याला खाली ठेवून रूग्णाचे संपूर्ण शरीर स्थिर करा
- विशेषतः, स्प्लिंट किंवा स्लिंगसह चावलेल्या अवयवांना स्थिर करा
- कोणतीही हालचाल किंवा स्नायूंच्या आकुंचनमुळे रक्तप्रवाह आणि लिम्फॅटिक्समध्ये विषाचे शोषण वाढते; घट्ट पट्ट्या सोडा -
- आवश्यक उपकरणे आणि कौशल्ये असल्यास प्रेशर इमोबिलायझेशन किंवा प्रेशर पॅडचा विचार करा
- जखमेमध्ये कोणताही हस्तक्षेप टाळा (चीरणे, घासणे, साफ करणे, मालिश करणे किंवा औषधी वनस्पती किंवा रसायनांचा वापर) यामुळे संसर्ग होऊ शकतो, शोषण वाढू शकते.
- रूग्णालयात अँटीव्हाईनोम ट्रीटमेंट उपलब्ध आहे.
- रूग्णाला रूग्णालयात नेणे.

पूर घटना दरम्यान किंवा नंतर कीटक-जनित रोग



- हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्यरोग
- पाण्याचे तलाव / रखडलेल्या पाण्यात कीटकनाशके शिंपडा.
- प्रतिबंधात्मक उपाय
- गुड नाइट , ओडोमास , मच्छरदाणी यांचा वापर करा
- ताप आल्यास लवकरात लवकर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या
- कृपया अचूक माहिती देऊन आपत्ती सर्वेक्षणाला सहकार्य करा

लेप्टोस्पायरोसीस



- **लक्षणे**

- तीव्र ताप, डोकेदुखी स्नायुदुखी, थंडी वाजणे, डोळे सुजणे ही प्रमुख लक्षणे आहेत. मुत्रपिंडाचे व यकृताचे काम बंद पडून मृत्यू ही ओढवतो. ब्र-याच वेळा रुग्णांची लक्षणे किरकोळ वा समजून न येणारी असतात.

- **प्रतिबंधात्मक उपाय**

- दूषित पाणी, माती किंवा भाज्यांशी मानवी संपर्क टाळणे.
- दूषित पाण्याशी संपर्क ठेवणे, अपरिहार्य असल्यास रबर बुट, हात मोजे वापरावेत. कोकणात भातशेतीत काम करणा-या शेतकरी बांधवांसाठी हे महत्वाचे आहे.
- प्राण्यांच्या लघवीमुळे पाणीसाठे दूषित होऊ नयेत, याची काळजी घेणे.

पूर दरम्यान आणि घरी परतताना लोकांना सल्ला



- सीलबंद कपाट आणि / किंवा कंटेनरमध्ये अन्न उंदीरांच्या आवाक्याबाहेर ठेवा.
- पाळीव प्राण्यांचे अन्न उघड्यावर सोडू नका.
- कचरा सीलबंद ठेवा.
- मालमत्तांमध्ये उंदीर प्रवेश टाळण्यासाठी सर्व प्रवेशद्वार आणि खिडक्या योग्य प्रकारे सील केल्या आहेत याची खात्री करा.
- सर्वात महत्वाचे म्हणजे पुराच्या काळात लोकांना व्यावसायिक वैद्यकीय तपासणी करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे

हे करु नका...



1. वाहत्या पाण्यातून चालू नका. त्यामुळे तुमचा पाय घसरण्याची भीती आहे.
2. वाहत्या पाण्यामध्ये पोहू नका. यादरम्यान वाहून जाण्याची किंवा एखाद्या वस्तूला धडकण्याची दाट शक्यता असते.
3. पूरग्रस्त भागातून वाहने नेऊ नका. तुम्हाला त्या परिसरातील अडथळ्यांचा अंदाज येणार नाही. तसेच अवघ्या अर्धा मीटर पाण्यात वाहने वाहून जाण्याची दाट शक्यता असते. तसेच पूरग्रस्त भागातून वाहने चालवताना आजूबाजूच्या मालमतेचे नुकसान होऊ शकते.
4. अभियंताने तपासणी केल्याशिवाय वीजेचा वापर सुरु करु नका. गॅस गळतीबाबत सावध रहा. मेणबत्त्या, कंदील किंवा कसलीही ज्योत पेटवू नका.

हे करु नका...

5. पुराच्या पाण्याच्या संपर्कात आलेले कोणतेही अन्न खाऊ नका.
6. वस्तूंतरील चिखल घासण्याचा प्रयत्न करु नका. यामुळे मालमत्तेचे आणखी नुकसान होऊ शकते.
7. छत ओले असताना त्याला जोडलेली उपकरणे वापरु नका.
8. ओल्या फरशीवर उभे राहून टीव्ही, व्हीसीआर, सीआरटी टर्मिनल्स किंवा इतर इलेक्ट्रीकल उपकरण सुरु करु नका.
9. व्हॅक्यूम क्लीनरचा वापर करून साचलेले पाणी काढण्याचा प्रयत्न करु नका.
10. तळघरातील पाणी बाहेर काढण्याची घाई करु नका.
गरजेपेक्षा अधिक कमी वेळात पाण्याचा दबाव कमी झाला तर भिंतींवर ताण वाढू शकतो

साफसफाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा



- साफसफाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची आवश्यकता देखील पुन्हा सांगायला हवी.
- साफसफाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी सामान्यतः वॉटरप्रूफसह संपूर्ण वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे परिधान केली पाहिजेत
- सेफ्टी बूट्स, हार्ड टोपी, गॉगल आणि वर्क ग्लोव्ज हे विशेषतः आवश्यक आहे
- आवश्यक असल्यास, त्यांनी कान प्लग वापरावे.
- प्रत्येक कामगारांनी पुरानंतरच्या साफसफाईच्या कामातील संभाव्य धोक्यांविषयी किमान मूलभूत प्रशिक्षण घेतले पाहिजे.
- सफाई कामगारांना लसीची स्थिती अद्ययावत नसल्यास टिटॅनसवर लस द्यावी.
- किरकोळ जरी असला तरी जखमा, बर्न्स, कट आणि जखमांवर त्वरित उपचार केले पाहिजेत.



- प्रथम स्वतःचे रक्षण करा.
- इलेक्ट्रिक वस्तूंची आणि गॅसची काळजी घ्या. जर ते ओले झाले असतील तर गॅस किंवा इलेक्ट्रिक चालू करू नका. फक्त वळा
- शक्य असल्यास तंत्रज्ञांद्वारे तपासून घ्या.
- साफसफाई करताना रबरचे बूट, वाटरप्रूफ ग्लोव्हज आणि ॲप्रॉन घाला.
- फेस मास्क, गॉगल अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करते आणि नंतर पुन्हा वापरला जाऊ शकतो
- साफसफाईच्या आधी आणि दरम्यान कामाचे क्षेत्र हवेशीर करा.

घराची स्वच्छता



- जर सामान दोन किंवा अधिक दिवस ओले असेल तर ते बाहेर घेऊन जा. गरम पाण्यात कपडे धुवा.
- सांडपाणी, पाण्याचा गाळ किंवा चिखल, पुरामुळे दूषित झालेल्या सामग्री काढून टाका
- सेल्युलोज किंवा प्रक्रिया केलेल्या लाकडी तंतू (जिप्सम बोर्ड लेपित) असलेली इमारत सामग्री काढा
- सेल्युलोज, पुठ्ठा, लाकूड फायबरबोर्ड, ओरिएंटेड स्ट्रॅंड बोर्ड आणि मध्यम-घनता फायबरबोर्डसह). सेल्युलोज असलेल्या सामग्रीस स्टॅचिबोट्रिस (विषारी बुरशी) वाढीचा उच्च धोका असतो. ते प्रथम काढले जावे.
- कचरा पिशवीत ठेवा.



- गरम पाणी आणि डिटर्जंटने सर्व पृष्ठभाग (जसे की भिंती आणि मजले) स्वच्छ करा.
- प्रत्येक साफसफाई नंतर आपले हात धुण्यास विसरू नका. उघड्या जखमा स्वच्छ करा. पुराच्या पाण्याचा संपर्क रोखण्यासाठी जलरोधक प्लास्टर्स वापरा.
- डिह्युमिडीफायर्स आणि खेलती हवा आपले घर कोरडे करण्यास मदत करू शकतात.
- घरातील जागा कोरडे करण्यासाठी घरातील गरम उपकरणे वापरत असल्यास, तेथे खेलती हवा असल्याची खात्री करा.



- घरात पेट्रोल किंवा डिझेल जनरेटर किंवा इतर इंधन-चालवलेले उपकरण वापरु नका कारण एक्झॉस्ट गॅसमध्ये हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड, असतो.
- जर आपल्याकडे खालच्या मजल्यासाठी एअर व्हेंट असेल तर ते क्रॉस-वेंटिलेशन प्रदान करण्यासाठी ब्लॉक केलेले नसल्याचे सुनिश्चित करा.
- शक्य असल्यास मालमत्तांमधून घाणेरडे पाणी आणि गाळ काढून टाका.
- तळ मजल्याच्या खोलीसाठी विशेषतः आपल्याकडे लाकडी मजले असल्यास पंपिंगची आवश्यकता असू शकते.
- आपले घर कोरडे झाल्यावर बुरशी अदृश्य होईल, परंतु ती कायम राहिल्यास मदतीसाठी तज्ञ क्लीनर आणि स्थानिक सार्वजनिक आरोग्य प्राधिकरणाशी संपर्क साधा.

संदर्भ



- Floods and health – factsheets for health professionals- WHO
- <https://arogya.maharashtra.gov.in/>
- <https://ndma.gov.in/en/>