

Инструкция по установке CoinPay 2.2.4 Для PremiumExchanger 2.0

Инструкция содержит шаги для установки как мерчанта, так и автовыплат.

Если у Вас есть защита от DDOC или какой-то другой фаервол - добавьте IP адрес в "белый список" - 46.22.209.139

Внимание: Для активации приема гривны необходимо обратиться в службу поддержки на сайте(чат) и указать ссылку на ваш сайт.

Ввод UAH:

- Минимальная сумма для одной транзакции 10 uah.
- Максимальная сумма для одной транзакции 29 000 uah. (Также появилась обязательная авторизация банковской карты - смс подтверждение номера (3-D Secure)


Вывод UAH:

Минимальная сумма для одной транзакции - 10 uah. Максимальная сумма для одной транзакции 99 000 uah.




Мерчант "CoinPay"

- 1) Добавить в админке PremiumExchanger платежную систему CoinPay.
- 1.1) Ссылка на лого https://drive.google.com (Жмите сюда)




- 2) Разархивировать merchant_coinpay_x.x.x.zip в папку wp-content/plugins/premiumbox/merchants
- 3) В админке PremiumExchanger зайти в раздел "Мерчанты", в подраздел "Добавить Мерчант"
- 4) Вписываем имя CoinPay




5) В настройках модуля (мерчанта) вписываем **Количество подтверждений** (Используется для криптовалюты - сколько подтверждений нужно, чтоб считать заявку оплаченной), **Api key** и **Secret kay** (находятся в личном кабинете пользователя).






6) Остальные нужные Вам настройки в соответствующем разделе:




Из рекомендуемых:



7) Сохранить.




- 8) В админке PremiumExchanger в разделе "Направление обменов" создать направление обмена, указав мерчант CoinPay, в соответствии с инструкцией PremiumExchanger.
- 9) Готово.
- 10) Если Вам нужно подтягивать балансы в системе (по API), тогда идем в настройки валют, ищем нужную валюту (Приват24 к примеру) и нажимаем на "редактировать"




Авто выплата "CoinPay"

- 1) Разархивировать payout_coinpay_x.x.x.zip /wp-content/plugins/premiumbox/paymerchants
- 2) В админке PremiumExchanger зайти в раздел "Мерчанты", в подраздел "Добавить Автовыплату"
- 3) Вписываем имя: CoinPay, выбираем модуль CoinPay






4) В настойках модуля (автовыплаты) вписываем **Api key** и **Secret kay** (находятся в личном кабинете пользователя).



5) Выставляем остальные нужные Вам настройки в соответствующем разделе:



Из рекомендованных:



- 6) Сохранить.
- 7) В админке PremiumExchanger в разделе "Направление обменов" создать или отредактировать направление обмена, указать выплату CoinPay, в соответствии с инструкцией PremiumExchanger.
- 8) Готово.