

Софтверско инжењерство и информационе технологије



2020/2021.


Интернет мреже

Подешавање IP параметара





• Подешавање IP параметара у оквиру Windows оперативног система








- Подешавање IP параметара у оквиру Windows оперативног система
 - приказ IP параметара из командне линије

```
C:\>ipconfig /all
Ethernet adapter LAN:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Description . . . . . . . . . . Realtek PCIe GBE Family Controller
  DHCP Enabled. . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::c29:1e26:56e2:458d%13(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . . . . . . 192.168.88.242(Preferred)
  Lease Obtained. . . . . . . . . . . . . . . 9. maj 2016 8:50:12
  Lease Expires . . . . . . . . : 12. maj 2016 8:50:12
  Default Gateway . . . . . . . : 192.168.88.1
  DHCP Server . . . . . . . . . : 192.168.88.1
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . . . . . 297306339
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . : 00-01-00-01-19-7F-54-1D-B8-88-E3-F0-DA-42
  DNS Servers . . . . . . . . . : 192.168.88.1
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
```





Подешавање IP параметара у оквиру Linux оперативног система







- Подешавање IP параметара у оквиру Linux оперативног система
 - приказ IP параметара из командне линије

```
[user@hostname ~]# ifconfig
eth0    Link encap:Ethernet    HWaddr 00:24:21:35:93:ED
    inet addr:192.168.0.2    Bcast:192.168.0.255    Mask:255.255.25.0
    inet6 addr: fe80::224:21ff:fe35:93ed/64    Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST    MTU:1500    Metric:1
    RX packets:18574 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:1054813 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:2051456 (1.9 MiB)    TX bytes:51223395 (48.8 MiB)
    Interrupt:233 Base address:0x2000
```





- Подешавање IP параметара у оквиру CISCO CLI-а
 - IP адреса интерфејса подешава се из конфигурационог режима датог интерфејса

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface GigabitEthernet0/0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0





• Задатак - на основу додељених адресних опсега конфигурисати IP адресе и мрежне маске свих уређаја

