
Fluent ERP – Leitura de Nota de Importação

Este documento detalha como funciona a rotina de leitura das notas de importação

2




ADICOES DI NOTA NOTAA AD Plan1



- 2 Utilizar as guias "ADICOES", "NOTA" e "AD".
- 3 Para a guia "AD", ajustar as colunas "F1" e "H1", deletando a quebra de linha no texto:


1







- 4 Para cada uma das três guias, salvar em formato ".csv".
- 4.1 Clicar em "Arquivo", "Salvar Como", salvar na pasta "...\fluent\Data\Spool" com os nomes: "Adicoes.csv", "notas.csv", "di.csv".
- 5 Para o arquivo "notas.csv", "botão direito", "editar" e remover a linha com ";" do arquivo.




Arquivo Editar Formatar Exibir Aj<u>u</u>da

PRODUTO; NCM; ADIÇAO; DESCRIÇÃO; ORIGEM; QTDE; UND; INVOICE; V1. FOB UNI R\$; VLR. FOB; PARC. OUTROS; OUTROS R\$; VALOR CIF; VLR. BRUTO; II; VALOR II; VL UNIT; CIF + II; FATOR 1; FATOR 2; FA 4549311/21; 39269090; 1; CONECTOR ELETRICO PUR FH BLUE CPA 2 VIAS SL; 1; 14.400; UN; 1,87; 0,0694; 999,9310; 19,9497%; 3.547,8322; 4547,76; 2314,59; 18,0%; 818,60; 1,87; 5366,36; 1,






- 6 Acessar o Fluent, em "Rotinas Auxiliares" -> "Leitura das Notas de Importação":
- 7 Confirmar os dados do cabeçalho da nota, como "Destinatário", "TES", "Condição de Pagamento".



8 – Salvas as alterações, utilizar a tarefa "Gerar Notas", informando "Natureza de Operação", Código do "Exportador" e da "Transportadora".





- 9 Ao confirmar a tarefa, será gerada uma nota fiscal em "Faturamento" -> "Notas Fiscais de Materiais".
- 10 Revisar as observações da nota fiscal, "informações adicionais ao fisco" e dados de volume/peso do transporte.
- II Informar o número da nota fiscal e transmitir.

