

Cahier de test backoffice Localeo

Cahier de test back-office Localeo

Objet

Ce cahier de test permet de valider le bon fonctionnement du back-office Localeo après une livraison ou avant une mise en production.

Il couvre :

- l'authentification admin ;
- les écrans de référencement ;
- la commercialisation des coffrets et prestations ;
- les achats, paiements, documents et instances ;
- le support client/commerçant ;
- les emails, SMS et traitements d'exploitation ;
- les reversements Stripe Connect et projections de paiement ;
- les contrôles d'audit et de sécurité.

Prerequis

- Une base de test restaurée et migrée jusqu'à la dernière version SQL.
- Un compte administrateur valide.
- Au moins :
 - 2 villes ;
 - 2 types de commerçants ;
 - 2 types de coffrets ;
 - 3 commerçants, dont un sans accès commerçant ;
 - 1 commerçant avec un accès actif ;
 - 1 coffret actif avec prestations ;
 - 1 achat confirmé avec coffret instance ;
 - 1 email sortant en A_ENVOYER ;
 - 1 SMS sortant en A_ENVOYER ;
 - 1 mouvement de reversement A_REVERSER.
- Les variables d'environnement back-office, email, SMS et paiement configurées pour l'environnement de test.

Règles de recette

Pour chaque test :

- noter la date, l'environnement, le testeur et la version applicative ;
- capturer le résultat attendu ou l'anomalie observée ;

- verifier qu'aucune erreur 500 n'apparait dans les logs ;
- verifier le bandeau de notification admin après chaque action sensible ;
- verifier l'audit quand le test le demande.

Synthese d'execution

ID	Domaine	Statut	Commentaire
---	---	---	---
BO-AUTH	Authentification	A faire	
BO-REF	Referencement	A faire	
BO-COM	Commercialisation	A faire	
BO-ACH	Achats et paiements	A faire	
BO-DOC	Documents achat	A faire	
BO-SUP	Support	A faire	
BO-MSG	Emails et SMS	A faire	
BO-REV	Reversements	A faire	
BO-AUD	Audit et securite	A faire	

BO-AUTH - Authentification admin

BO-AUTH-01 - Acces sans session

Preconditions

- Aucune session admin active dans le navigateur.

Etapes

- Ouvrir /admin.
- Ouvrir directement /internal/reversements/vue-360.
- Ouvrir directement /admin/internal/emails/batch/envoyer.

Resultats attendus

- /admin redirige vers la page de login.
- Les routes /internal/* et /admin/internal/* exigent une session admin.
- Aucune donnée back-office n'est visible sans authentification.

BO-AUTH-02 - Connexion admin valide

Etapes

- Se connecter avec un compte admin valide.
- Ouvrir /admin.
- Verifier l'affichage des categories du menu.

Resultats attendus

- La connexion reussit.

- Le tableau de bord SQLAdmin est accessible.
- Les categories principales sont visibles :
- Gestion referencement ;
- Gestion commercialisation ;
- Gestion Achats / Paiements ;
- Gestion reversement ;
- Exploitation ;
- Support.

BO-AUTH-03 - Connexion admin invalide

Etapes

- Se deconnecter.
- Tenter une connexion avec un mot de passe incorrect.

Resultats attendus

- La connexion est refusee.
- Aucune session admin n'est creee.
- Aucun acces aux routes /internal/*.

BO-REF - Referencement

BO-REF-01 - Villes

Etapes

- Ouvrir Gestion referencement > Villes.
- Creer une ville de test.
- Modifier son nom ou code postal.
- Ouvrir le detail.

Resultats attendus

- La creation fonctionne.
- La modification est visible en liste et en detail.
- Les contraintes de saisie sont appliquees.

BO-REF-02 - Bibliotheque d'images

Etapes

- Ouvrir Gestion referencement > Bibliotheque d'images.
- Ajouter une image valide.
- Verifier la miniature en liste.
- Ouvrir le detail.

Resultats attendus

- L'image est stockee.
- L'URI reste au format /images/<id>/<slug>.
- La miniature s'affiche dans le back-office via l'URL de preview.
- L'URL /public/images/<id>/<slug> repond correctement.

BO-REF-03 - Commerçants et indicateur d'accès

Etapas

- Ouvrir Gestion référencement > Commerçants.
- Verifier la colonne Accès marchand.
- Identifier un marchand sans accès.
- Identifier un marchand avec accès actif.
- Identifier un marchand dont l'email est déjà utilisé comme login par un autre marchand, si le jeu de données le permet.

Résultats attendus

- Les badges sont lisibles.
- Les statuts possibles sont cohérents :
- Accès absent ;
- Email déjà utilisé ;
- Invitation absente ;
- Invitation expirée ;
- Invitation envoyée ;
- Actif ;
- Verrouillé.

BO-REF-04 - Initialisation accès marchand

Etapas

- Ouvrir un marchand ACTIF sans accès et avec email de contact unique.
- Lancer Envoyer lien initialisation accès.
- Ouvrir Exploitation > Email sortant.
- Rechercher l'email créé.

Résultats attendus

- Un bandeau de succès apparaît.
- Un Identifiant marchand est créé.
- Un email d'initialisation est créé en file d'attente.
- Le badge d'accès passe à Invitation envoyée.

BO-REF-05 - Email marchand déjà utilisé

Etapas

- Ouvrir un commerçant sans accès dont l'email de contact est déjà utilisé comme login d'un autre commerçant.
- Lancer Envoyer lien initialisation accès.

Resultats attendus

- Aucun 500.
- Aucun doublon n'est inséré dans identifiants_commerçant.
- Un bandeau d'erreur explicite indique que l'email est déjà utilisé.
- La liste affiche Email déjà utilisé.

BO-REF-06 - Verrouillage et deverrouillage accès

Etapas

- Ouvrir un commerçant avec accès actif.
- Lancer Verrouiller accès.
- Vérifier la fiche Accès commerçant.
- Lancer Deverrouiller accès.

Resultats attendus

- Le verrouillage renseigne locked_at et locked_reason.
- Le badge affiche Verrouille.
- Le deverrouillage remet locked_at et locked_reason à vide.
- Le compteur d'échecs est remis à zéro.

BO-COM - Commercialisation

BO-COM-01 - Coffret

Etapas

- Ouvrir Gestion commercialisation > Coffrets.
- Créer ou modifier un coffret de test.
- Vérifier les champs :
 - nom ;
 - type coffret ;
 - ville ;
 - image ;
 - prix ;
 - durée de validité ;
 - statut.
- Ouvrir le détail.

Resultats attendus

- Les champs obligatoires sont contrôlés.
- La miniature image s'affiche.

- Le detail presente les prestations rattachees.
- Un coffret ACTIVE ne peut pas etre incoherent avec des commerçants inactifs.

BO-COM-02 - Rentabilite coffret

Etapes

- Ouvrir le detail d'un coffret.
- Lancer Consulter rentabilite.

Resultats attendus

- La page de rentabilite s'ouvre.
- Les montants et marges sont affichees.
- Aucun acces non authentifie n'est possible sur la page /internal/coffrets/<id>/rentabilite.

BO-COM-03 - Prestation coffret

Etapes

- Ouvrir Gestion commercialisation > Prestations coffret.
- Creer ou modifier une prestation de test.
- Verifier :
 - libelle ;
 - statut ;
 - description ;
 - image ;
 - montant reversement ;
 - coffret ;
 - commerçant ;
 - version courante.

Resultats attendus

- La prestation s'enregistre si les regles metier sont respectees.
- Une prestation ACTIVE doit etre rattachee a un coffret ACTIVE et a un commerçant ACTIF.
- Le montant de reversement reste gere cote back-office.
- La miniature image s'affiche.

BO-COM-04 - Historique des versions prestation

Etapes

- Modifier une prestation depuis l'application commerçant ou via le flux prevu.
- Ouvrir Gestion commercialisation > Versions prestations coffret.
- Rechercher la prestation.
- Ouvrir le detail de plusieurs versions.

Resultats attendus

- Une nouvelle version est creee a chaque modification de contenu.
- Les anciennes versions restent consultables.
- Les champs historises sont presents :
 - libelle ;
 - description ;
 - image_uri ;
 - montant_reversement ;
 - statut ;
 - modifie_par_type ;
 - modifie_par_identifiant ;
 - date_creation.
- Le back-office ne permet pas de modifier ou supprimer les versions.

BO-ACH - Achats et paiements

BO-ACH-01 - Achat coffret

Etapes

- Ouvrir Gestion Achats / Paiements > Achats coffret.
- Rechercher un achat confirme.
- Ouvrir le detail.

Resultats attendus

- Les informations achat sont visibles :
 - email client ;
 - telephone ;
 - montant ;
 - statut ;
 - type client ;
 - quantite ;
 - date paiement ;
 - instances rattachees.

BO-ACH-02 - Relance reconciliation paiement

Etapes

- Ouvrir un achat non confirme ou en anomalie compatible avec une relance.
- Lancer Relancer reconciliation paiement.

Resultats attendus

- Un bandeau admin indique le resultat.
- Si le paiement est confirme cote PSP, l'achat est mis a jour.
- Les coffrets instances attendues sont creees si applicable.

- Un evenement d'audit est cree.

BO-ACH-03 - Coffret instance

Etapes

- Ouvrir Gestion Achats / Paiements > Coffrets instances.
- Rechercher une instance.
- Ouvrir le detail.
- Verifier :
 - statut ;
 - email beneficiaire ;
 - verification_code ;
 - date activation ;
 - date expiration ;
 - token activation ;
 - QR ;
 - token consultation.

Resultats attendus

- Les etats des tokens sont lisibles.
- Les actions detail s'affichent selon le statut.
- Aucune action non pertinente n'est proposee pour le statut courant.

BO-ACH-04 - Renvoi email activation ou confirmation

Etapes

- Depuis le detail d'une instance compatible, lancer le renvoi d'email.
- Ouvrir Exploitation > Email sortant.

Resultats attendus

- Un email est cree ou remis en file selon le cas.
- Le bandeau admin indique le succes ou une erreur lisible.
- Aucun 404 sur les routes /internal.

BO-ACH-05 - Regeneration QR et lien consultation

Etapes

- Ouvrir une instance active.
- Lancer Regenerer QR code.
- Lancer Regenerer lien de consultation.
- Lancer Revoquer lien de consultation.

Resultats attendus

- Les actions modifient les champs correspondants.

- Les dates et statuts de token sont cohérents.
- Les emails/SMS éventuellement générés sont traçables.

BO-ACH-06 - Annulation instance

Étapes

- Ouvrir une instance active ou en attente d'activation.
- Lancer Annuler l'instance.
- Renseigner un motif et un commentaire.

Résultats attendus

- L'instance passe dans un état annulé selon la règle métier.
- Les champs d'annulation sont renseignés.
- L'audit contient l'opérateur et le motif.

BO-DOC - Documents achat

BO-DOC-01 - Tableau documents achat

Étapes

- Ouvrir le détail d'un achat.
- Lancer Documents achat.

Résultats attendus

- La page /internal/achats/<achat_id>/documents s'ouvre.
- Les documents disponibles sont affichés.
- La page exige une session admin.

BO-DOC-02 - Génération reçu et pack factures

Étapes

- Depuis la page documents, télécharger le reçu PDF.
- Télécharger le pack ZIP de factures.
- Ouvrir Documents achat coffret.

Résultats attendus

- Les fichiers se téléchargent.
- Les documents générés sont historisés.
- Les références document sont présentes.
- Le hash ou chemin de stockage est renseigné si applicable.

BO-DOC-03 - Demande facturation achat

Étapes

- Ouvrir Support > Demandes facturation achat.

- Rechercher une demande.
- Ouvrir le detail.
- Marquer la demande traitee si le flux le permet.

Resultats attendus

- Les coordonnees de facturation sont visibles.
- Le lien achat est coherent.
- Le statut traitee est correctement restitue.

BO-DOC-04 - Upload document public et preview HTML

Etapes

- Ouvrir Gestion documentaire > Gestion documentaire.
- Uploader un PDF de test.
- Choisir categorie=PUBLIC, type_document=CGC, scopes=SITE_PUBLIC.
- Cocher Version HTML.
- Valider l'upload.
- Modifier le contenu dans l'ecran Preview / edition HTML.
- Sauvegarder et publier.

Resultats attendus

- L'ecran de preview/edition HTML s'ouvre après l'upload.
- Le textarea HTML est modifiable.
- La preview rendue est visible.
- La sauvegarde cree une version HTML rattachee au PDF source.
- La liste documentaire affiche le PDF et la version HTML.
- Aucun binaire documentaire n'est stocke en base.

BO-DOC-05 - Document prive commercant

Etapes

- Ouvrir Gestion documentaire > Gestion documentaire.
- Uploader un PDF de contrat de test.
- Choisir categorie=COMMERCANT.
- Renseigner resource_type=COMMERCANT.
- Renseigner resource_id avec l'UUID du commercant de test.
- Ouvrir Gestion documentaire > Rattachements documentaires.
- Rechercher l'UUID du commercant.

Resultats attendus

- Le document est cree avec metadonnees et reference de stockage.
- Le rattachement COMMERCANT est visible.
- Le document n'est pas visible sur les routes publiques.

- Depuis l'application commerçant, seul le commerçant rattache peut lister et telecharger le document.

BO-DOC-06 - Limites d'upload documentaire

Etapes

- Tenter d'uploader un fichier superieur a la limite configuree.
- Tenter d'uploader un type MIME non autorise.

Resultats attendus

- L'upload trop volumineux est refuse proprement.
- Le type MIME non autorise est refuse proprement.
- Aucun document partiel n'est cree.

BO-SUP - Support

BO-SUP-01 - Messages contact

Etapes

- Ouvrir Support > Messages contact.
- Rechercher un message non lu.
- Ouvrir le detail.
- Lancer successivement :
 - Marquer lu admin ;
 - Passer en cours ;
 - Cloturer.

Resultats attendus

- Les statuts changent correctement.
- Le fil et les references metier restent visibles.
- Les actions de masse fonctionnent depuis liste et detail.

BO-SUP-02 - Reponse support

Etapes

- Ouvrir un message contact.
- Cliquer sur l'action de reponse.
- Saisir une reponse.
- Valider.
- Ouvrir Email sortant.

Resultats attendus

- Le formulaire de reponse s'ouvre.
- Apres validation, retour au back-office sans 404.
- Un email de reponse est prepare.

- Un bandeau indique Reponse contact preparee.

BO-SUP-03 - Motifs contact

Etapas

- Ouvrir Gestion referencement > Motifs contact.
- Verifier les motifs actifs.
- Modifier l'ordre ou le libelle d'un motif de test.

Resultats attendus

- Les modifications sont sauvegardees.
- Les motifs necessaires au support sont actifs, notamment DEMANDE_FACTURATION.

BO-MSG - Emails et SMS

BO-MSG-01 - Batch emails

Etapas

- Ouvrir Exploitation > Emails sortants.
- S'assurer qu'au moins un email est en A_ENVOYER.
- Lancer le batch via /internal/emails/batch/envoyer.
- Ouvrir la liste des emails.

Resultats attendus

- Les emails pris par le batch passent dans un statut final ou temporaire coherent.
- nb_tentatives est incremente.
- provider_message_id est renseigne si l'envoi fournisseur reussit.
- Les erreurs fournisseur sont lisibles.

BO-MSG-02 - Relance manuelle email

Etapas

- Selectionner un email deja envoye ou en echec.
- Lancer Passer a A_ENVOYER.
- Relancer le batch emails.

Resultats attendus

- Le statut repasse a A_ENVOYER.
- Les champs bloquants sont remis a zero :
- date_planifiee ;
- date_envoi ;
- provider_message_id ;
- provider_statut ;
- erreur_derniere.

- Le batch reprend l'email.

BO-MSG-03 - Synchronisation statuts emails

Etapes

- Lancer /internal/emails/batch/synchroniser-statuts.
- Revenir sur Emails sortants.

Resultats attendus

- Les emails avec identifiant fournisseur sont synchronises.
- Les emails sans identifiant fournisseur sont ignores proprement.
- Le bandeau resume le nombre de lignes verifiees et mises a jour.

BO-MSG-04 - Batch SMS

Etapes

- Ouvrir Exploitation > Sms sortants.
- S'assurer qu'au moins un SMS est en A_ENVOYER.
- Lancer /internal/sms/batch/envoyer.

Resultats attendus

- Les SMS sont pris par le batch.
- Les statuts, tentatives et erreurs sont mis a jour.
- Les SMS ne dependent pas de l'etat d'envoi email.

BO-MSG-05 - Relance manuelle SMS

Etapes

- Selectionner un SMS deja traite.
- Lancer Passer a A_ENVOYER.
- Relancer le batch SMS.

Resultats attendus

- Le SMS est repris par le batch.
- Les champs fournisseur et erreur sont nettoyes.

BO-REV - Reversements

BO-REV-01 - Absence de comptes bancaires operationnels

Etapes

- Ouvrir le menu Gestion reversement.
- Verifier qu'aucune vue operationnelle Comptes bancaires commercants ne permet de creer ou modifier des coordonnees bancaires.
- Verifier qu'aucune action de paiement ne demande IBAN, titulaire ou compte bancaire.

Resultats attendus

- Stripe Connect porte l'onboarding financier et les payouts commerçants.
- Aucun compte bancaire géré dans Localeo n'est utilisé pour exécuter un reversement.

BO-REV-02 - Mouvements transférables Stripe

Etapes

- Ouvrir Gestion reversement > Mouvements reversement.
- Rechercher les mouvements TRANSFERABLE, BLOQUE_ONBOARDING_STRIPE, TRANSFER_DEMANDE, TRANSFER_CONFIRME ou REVERSE.
- Ouvrir le détail d'un mouvement.

Resultats attendus

- Le lien avec la validation prestation est cohérent.
- Le commerçant, le montant, le statut Stripe et le transfer_group sont corrects quand disponibles.

BO-REV-03 - Campagne Stripe Connect

Etapes

- Ouvrir Vision 360 reversements.
- Vérifier les mouvements transférables, les commerçants éligibles et les blocages d'onboarding Stripe.
- Lancer Lancer campagne Stripe.

Resultats attendus

- Le pipeline répartit chaque prestation dans une seule étape : à préparer, en cours, transférée ou en échec.
- Le bloc économique retrouve le paiement client source même si l'achat est antérieur à la campagne.
- Les frais d'encaissement correspondent à la charge client ; un frais absent est affiché A récupérer et non 0,00 EUR.
- La liste commerçants distingue Montant du, Déjà transféré, Reste à transférer, État du reversement et Virement bancaire.
- Les blocages sont explicites pour les commerçants non éligibles.
- Les Reversement et PaiementReversement sont des projections de la campagne Stripe.
- Aucun lot bancaire manuel n'est créé.
- Un événement d'audit Stripe est créé.

BO-REV-04 - Détail reversement et lignes

Etapes

- Ouvrir Gestion reversement > Reversements.
- Ouvrir le détail du reversement génère.
- Ouvrir Lignes reversement.

Resultats attendus

- Le montant total correspond a la somme des lignes.
- L'eligibilite Stripe Connect est coherente.
- Les statuts sont coherents.

BO-REV-05 - PaiementReversement comme projection Stripe

Etapas

- Ouvrir le detail d'un paiement de reversement.
- Verifier mode_execution, stripe_transfer_id, stripe_status, stripe_balance_transaction_id, frais et net Stripe.
- Verifier l'absence de champ ou action de confirmation bancaire.

Resultats attendus

- Le paiement reversement porte les references Stripe attendues.
- Aucun snapshot bancaire manuel n'est requis.
- L'audit est cree via operations_stripe.

BO-REV-06 - Absence d'export bancaire

Etapas

- Ouvrir les vues de paiement/reversement.
- Rechercher une action Exporter CSV.
- Rechercher une action de virement manuel.

Resultats attendus

- Aucune action d'export bancaire n'est disponible.
- Aucune action de virement manuel n'est disponible.
- Les paiements passent au statut attendu uniquement via Stripe Connect.

BO-REV-07 - Suivi et echec Stripe

Etapas

- Ouvrir le detail d'un paiement de reversement Stripe.
- Verifier les references Stripe.
- Simuler ou consulter un echec Stripe avec motif.

Resultats attendus

- Aucun paiement ne peut etre confirme manuellement avec une reference bancaire.
- Le paiement en echec conserve le motif.
- Les statuts sont visibles en liste.
- Les actions sont auditees.

BO-AUD - Audit, securite et exploitation

BO-AUD-01 - Evenements audit

Etapas

- Ouvrir Exploitation > Evenements audit.
- Rechercher les actions realisees pendant la recette :
- initialisation acces commercant ;
- mode secours ;
- lancement campagne Stripe ;
- demande transfer Stripe ;
- webhook transfer Stripe ;
- echec ou reprise Stripe.

Resultats attendus

- Les evenements sont presents.
- Les champs acteur, action, phase, ressource et metadonnees sont renseignes.
- Les echecs metier sont traces quand prevu.

BO-AUD-02 - Sessions commercants

Etapas

- Ouvrir Exploitation > Sessions commercant.
- Rechercher une session active.
- Lancer Revoquer la session.

Resultats attendus

- date_revocation est renseignee.
- Le badge passe a l'etat revoke.
- La session ne permet plus d'utiliser les API protected commercant.

BO-AUD-03 - API keys

Etapas

- Ouvrir Exploitation > API keys.
- Verifier les cles actives et leurs scopes.
- Desactiver une cle de test si disponible.

Resultats attendus

- Les scopes sont visibles.
- Une cle inactive ne permet plus d'appeler les endpoints protected par X-API-KEY.

BO-AUD-04 - Protection routes internal

Etapas

- Se deconnecter du back-office.

- Appeler /internal/media-assets.
- Appeler /admin/internal/media-assets.
- Se reconnecter et rejouer les appels.

Resultats attendus

- Sans session, les routes sont refusees ou redirigent vers login.
- Avec session admin, les routes repondent.
- Les routes /internal/* ne sont pas documentees comme API publiques.

Tests de non-regression transverses

TNR-01 - Navigation globale

Etapes

- Parcourir toutes les categories du menu.
- Ouvrir au moins une liste par categorie.
- Ouvrir un detail par categorie.

Resultats attendus

- Aucun 404.
- Aucun 500.
- Les libelles de colonnes sont lisibles.
- Les dates sont affichees au format local attendu.

TNR-02 - Recherche et pagination

Etapes

- Tester la recherche sur :
 - Commerçants ;
 - Coffrets ;
 - Prestations coffret ;
 - Achats coffret ;
 - Emails sortants ;
 - Messages contact ;
 - Evenements audit.
- Tester la pagination si plusieurs pages existent.

Resultats attendus

- La recherche filtre les données.
- La pagination conserve l'affichage correct.
- Aucun plantage sur recherche vide.

TNR-03 - Notifications admin

Etapes

- Realiser une action qui reussit.
- Realiser une action qui echoue proprement.

Resultats attendus

- Les bandeaux de succes et d'erreur sont visibles.
- Les messages sont exploitables par un operateur.
- Les erreurs metier ne deviennent pas des erreurs techniques SQL.

TNR-04 - Images back-office

Etapes

- Ouvrir la liste des images.
- Ouvrir une ville, un commerçant, un coffret et une prestation avec image.
- Ouvrir un formulaire avec selection d'image.

Resultats attendus

- Les miniatures s'affichent.
- La bibliotheque d'images charge les assets.
- Les URIs stockees restent stables.

Criteres de validation finale

La recette back-office est considerée OK si :

- tous les tests critiques BO-AUTH, BO-REF, BO-COM, BO-ACH, BO-MSG, BO-REV sont passants ;
- aucune erreur 500 non expliquée n'est observée ;
- les actions sensibles créent bien une trace d'audit ;
- les routes /internal/* restent protégées par session admin ;
- les traitements emails, SMS et versements peuvent être relancés ou diagnostiqués depuis le back-office ;
- les anomalies restantes sont documentées avec sévérité, et acceptées explicitement avant mise en production.

Journal d'exécution

Date	Version	Testeur	Perimetre	Resultat	Anomalies
---	---	---	---	---	---