
## 设备管理安装说明

## 一、FTP 设置


1、打开"控制面板"的"程序和功能":



2、进入到"程序和功能"的界面,选择左侧的"打开或关闭 Windows 功能",打开"Windows"功能对话框:




3、展开"Internet 信息服务"节点,发现默认情况下"FTP 服务器"子节点并没有被选中,选中该子节点,点击"确定"按钮,Windows 开始安装 FTP 服务(由于 Win7 的所有组件安装文件其实已经在 Win7 的安装过程中被拷贝到系统中,故不想 WinXP 下安装组件需要系统盘):




## 在 IIS 中添加 FTP 站点

1、在"管理工具"的"Internet 信息服务(IIS)管理器"中,选中服务器,点击右键菜单中的"添加 FTP 站点…"子菜单项:




2、在"添加 FTP 站点"对话框的"FTP 站点名称"中输入你所期望的站点名称,并选择你期望用来存放文件的"内容目录": 这里指定 D:\RecordFile,如果没有此文件请手动创建,并将 D:\RecordFile 的用户权限设置为 Everyone 用户完全控制: 右键属性—安全—编辑—添加——高级——立即查找—搜索结果——Everyone——确定——确定——勾选所有允许选项——应用——确定

3、点击"下一步"按钮,进入 IP 地址绑定和 SSL 设置,由于我们这里不使用 SSL,所以 SSL 选项选择"无",至于什么是"SSL",本人将在后续的文章中讲解:



4、继续点击"下一步",进入到"身份验证和授权信息"环节,"身份验证"选择"匿名"和"基本","授权"的"允许访问"选择"所有用户","权限"选择"读取":



5、点击"完成"按钮,完成 FTP 站点的添加过程。这时会发现 IIS 管理器"网站"节点下多了一项刚才添加的 FTP 站点:



## 二、码流设置

将 Resource.xml 替换 C:\Program Files\Zonekey\Zonekey Config Service\ConfigInfoFiles 下的 Resource.xml

三、安装

安装 zkdm-setup.exe

注意事项: 安装 python2.7.8 的时候

