Manual do Usuário – Sistema de Gestão de Estacionamento

Autor: Nathanael Felipe **Versão:** 1.0

---

1. Introdução

Este manual fornece instruções detalhadas para colaboradores e gestores sobre como utilizar a rotina de **Gestão de Estacionamento**. O sistema, uma integração entre o **Gestão de Pessoas | Senior XT (G5)** e a **Plataforma Senior X (G7)**, visa otimizar o uso das vagas de estacionamento, permitindo a reserva e o gerenciamento de forma eficiente.

O documento abrange o acesso às funcionalidades na XT, a configuração de notificações, o uso dos fluxos de BPM e a interação com as ferramentas analíticas e de visualização na Plataforma X.

2. Acesso e Operações no Senior XT (G5)

O acesso às funcionalidades de gerenciamento do estacionamento é centralizado em um menu personalizado dentro do ambiente Senior XT.

2.1. Telas de Cadastro e Gerenciamento

Para gerenciar os estacionamentos/veículos/vagas no XT, utilize as seguintes telas:

Funcionalidade	Caminho do Menu	Descrição
Cadastro de Estacionamentos	`1720 - Gerenciamento de Estacionamento > Telas > Estacionamentos`	Permite registrar um novo estacionamento, informando um código, uma descrição e a quantidade total de vagas.
Cadastro de Veículos	`1720 - Gerenciamento de Estacionamento > Telas > Veículos`	Para cada veículo, informe o colaborador (empresa, tipo e matrícula), a placa, o modelo, o ano e a cor.
Preenchimento de Vagas	`1720 - Gerenciamento de Estacionamento > Telas > Vagas`	Realiza o vínculo entre um veículo e uma vaga de estacionamento. Selecione o estacionamento e, na grade, adicione os veículos até o limite de vagas disponíveis.

2.2. Modelos de Relatório

O sistema oferece modelos de relatório para formalização e controle:

Relatório	Caminho do Menu	Finalidade
Termo de Contrato	`1720 - Gerenciamento de Estacionamento > Relatórios > Documento do Termo de responsabilidade`	Gera um documento em PDF com os dados do veículo e do colaborador, servindo como um termo de responsabilidade para o uso do estacionamento. Este documento é utilizado no fluxo de solicitação de vaga.
Relatório de Vagas	`1720 - Gerenciamento de Estacionamento > Relatórios > Exportar csv dos dados de Veículos`	Exporta um arquivo `.csv` com todos os registros de vínculos ativos entre veículos e estacionamentos, permitindo uma análise externa.

2.3. Importador de Veículos em Lote

Para facilitar o cadastro inicial ou atualizações em massa, utilize o importador de veículos.

- **Acesso:** `1720 - Gerenciamento de Estacionamento > Importador > Importar Veículos`
- **Procedimento:** Basta selecionar o modelo 701 e importar um arquivo `.csv` com os dados dos veículos. O arquivo deve usar e ter os campos separados por ponto e vírgula (`;`).
- **Layout do Arquivo:** `Empresa do colaborador;Tipo do colaborador;Cadastro do colaborador;Placa do veículo;Modelo do veículo;Ano do veículo;Cor do veículo;`

2.4. Configuração do E-mail de Status

Para manter o gestor informado, uma regra envia um e-mail diário com o status dos estacionamentos (vagas preenchidas, disponíveis e lista de veículos).

- **Configuração:** Acesse `Recursos > Processos Automáticos > Regras`.
- **Procedimento:** Crie um novo processo automático, atribua um código e uma descrição, e no campo "Código da Regra", vincule a regra **`001 - Envia E-mail - Status Estaciomanetos`**.
- **Pré-requisito:** O envio de e-mails deve estar previamente configurado no **SeniorConfigCenter**. Para mais detalhes, consulte a documentação oficial da Senior: TECNOLOGIA - Envio E-mails: Como configurar o SeniorConfigCenter para envio de e-mails utilizando SMTP Gmail.

3. Fluxos de Processo (BPM) na Plataforma X

Os processos de solicitação são gerenciados através da Central de Tarefas do Senior Flow (BPM).

3.1. Solicitação de Cadastro de Veículo

Este fluxo permite que um colaborador registre um novo veículo que será posteriormente usado para solicitar uma vaga.

1. **Acesso:** Na Plataforma X, navegue até `Senior Flow > BPM > Central de Tarefas`.
2. **Início:** Clique em **Nova Solicitação** e selecione o processo **`[Gestão de Estacionamentos] - Cadastrar Veículo`**.
3. **Preenchimento:** Preencha o formulário com as informações do veículo.
4. **Aprovação:** Envie a solicitação para o **Gestor de Estacionamentos**, que irá aprovar o cadastro.

3.2. Solicitação de Vaga no Estacionamento

Após ter um veículo cadastrado, o colaborador pode solicitar uma vaga.

1. **Acesso:** `Senior Flow > BPM > Central de Tarefas`.
2. **Início:** Clique em **Nova Solicitação** e selecione **`[Gestão de Estacionamentos] - Solicitação de Vagas`**.
3. **Preenchimento:** Selecione o veículo (previamente cadastrado) e o estacionamento desejado.
4. **Anexo:** Anexe o **"Termo de contrato de estacionamento"** gerado na XT (conforme seção 2.2).
5. **Assinatura Eletrônica:** Ao enviar, você receberá um e-mail para assinar o termo via **Senior SIGN**.
6. **Aprovação Final:** Após a assinatura, a solicitação retorna ao seu painel para que seja enviada ao gestor, que poderá aprovar ou solicitar uma revisão.

4. Análise e Visualização de Dados

A Plataforma X oferece diversas ferramentas para monitorar e analisar os dados do sistema de estacionamento.

4.1. Visões Dinâmicas

Para consultas rápidas sobre o status das solicitações, acesse as visões dinâmicas:

- **Caminho:** `Tecnologia > Customização > Relatórios > Visões Dinâmicas`
- **Visões Disponíveis:**
  - `[Gestão de Estacionamentos] - Cadastro de Veículos`
  - `[Gestão de Estacionamentos] - Solicitação de Vagas`

4.2. Analytics

Para uma visão gerencial com gráficos e indicadores sobre as solicitações de vagas, utilize o painel de Analytics.

- **Acesso:** `Tecnologia > Customização > Páginas > Landing Pages`
- **Página:** `[Gestão de Estacionamentos] - Solicitação de Vagas`

4.3. BOT de Consulta

Um assistente virtual (BOT) está disponível para fornecer informações rápidas sobre a disponibilidade de vagas.

- **Acesso:** Clique no ícone de estacionamento localizado no canto inferior direito da tela para interagir com o BOT e perguntar sobre as vagas.

4.4. Tela Web de Gerenciamento

Uma tela web interativa permite a visualização e o gerenciamento em tempo real das vagas.

- **Acesso:** `Senior Flow > 1720 - Vagas do Estacionamento`
- **Funcionalidades:**
  - Visualização dos estacionamentos com um resumo de vagas totais, ocupadas e restantes.
  - Identificação dos veículos e colaboradores que ocupam cada vaga.
  - **Exclusão de Veículos (Apenas Gestor):** O gestor pode remover um veículo de uma vaga clicando no ícone de lixeira no card correspondente, liberando-a para outra solicitação.