# G-Cloud 사용자 Guide

V1.1 (2022.10)

KT

## **Revision History**


version	변경사항	작성일
1.0	공식 배포 버전	2021.05
1.1	G-Cloud 도메인 정보 수정 - gov.ucloudbiz.kt.com → gcloud.kt.com	2022.10

# 목 차

1. G-Cloud 의 구조	. 4
2. 단계별 처리 방법	. 5
2.1 컨설팅 신청	5
2.2 고객 컨설팅	. 6
2.3 고객 도메인 생성(KT 운영센터)및 고객 계정 생성(고객사)	7
2.4 상품 신청	. 8
2.5 VPN 이용	11
2.6 그룹계정 관리	11
3. 서비스 상담 및 장애 신고	
3.1 FAQ 및 매뉴얼	12
3.2 전화 상담	12
3.3 게시판 상담	12
4 540	12

### 1. G-Cloud 의 구조

G-Cloud 의 구조는 아래와 같습니다.



DMZ Tier 와 Private Tier 로 구분

DMZ Tier 와 Private Tier (또는 BareMetal(물리머신))간에는 DMZ F/W 과 Private F/W 에 의해 차단되며 방화벽 설정을 통해 연동

DMZ Tier 에는 웹서버등 Public 으로 노출되는 VM 배치(표준)

Private Tier 에는 WAS 및 DB 등 배치(표준)

Private Tier 에 배치되는 시스템은 VM 또는 BareMetal(물리머신)

웹서비스를 이용하는 최종 사용자는 DMZ F/W IPS DMZ LB (옵션) VR VM 의 경로로 접근

고객사 전산실 또는 Collocation 시스템은 VPN 또는 전용회선과 연동하여 Private Tier 로 연동(고객사 서버팜 VPN/전용회선 외부연동 F/W Private VM 또는 BareMetal)

DMZ F/W, Private F/W, 외부연동 F/W 의 세 가지 방화벽을 제공하고 방화벽 및 IPS 의 관리 및 관제는 보안 매니지드 서비스 담당자가 수행




### 2. 단계별 처리 방법

이번 장은 서비스 이용을 위해 고객사에서 수행할 단계별 처리 방법을 설명합니다.

### 2.1 컨설팅 신청

고객은 포탈을 통하여 서비스 컨설팅 요청을 합니다. G-Cloud 는 컨설팅을 통해서만 서비스가 활성화됩니다.



위 화면에서 G-Cloud 컨설팅 요청 버튼을 눌러서 컨설팅을 신청합니다.





위 화면에서 각각의 항목을 입력하고 "신청" 버튼을 누르시면 기재된 연락번호로 컨설팅 담당자가 고객께 연락하여 컨설팅을 진행합니다.

## 2.2 고객 컨설팅

컨설팅 담당자가 오프라인으로 시스템 수요 파악 및 서비스 이용 프로세스에 대한 가이드를 제공합니다.

고객사에서 서비스 이용을 희망하실 경우 고객사 전용의 도메인 생성 및 계정생성 단계로 넘어갑니다.



### 2.3 고객 도메인 생성(KT 운영센터) 및 고객 계정 생성(고객사)

컨설팅 담당자의 요청으로 KT 운영센터에서 해당 고객사에 해당하는 도메인을 생성합니다. 도메인을 생성하면 고유의 도메인 네임이 만들어지며 이를 고객사에 전달합니다. 고객사는 전달받은 도메인 명을 이용하여 회원가입을 수행합니다.

G-Cloud Portal(<a href="https://gcloud.kt.com">https://gcloud.kt.com</a>)에서 회원가입 시 도메인 입력란에 전달받은 도메인 명을 입력합니다.



회원가입신청이 완료되면 등록하신 이메일 계정으로 인증메일이 발송됩니다. 접속하시어 "회원가입 완료하러 가기"를 클릭합니다.






### 2.4 상품 신청

회원가입이 완료되면 포탈 로그인 진행 후 아래 페이지에서 Server 상품을 신청합니다.



상품 신청 후에 콘솔에 접속하여 D1 시작하기 버튼을 통해 청약을 진행합니다.





D1 플랫폼 시작에 앞서 네트워크 대역을 설정합니다. 기본 설정 사용 시 Default DMZ, Private Tier 가 생성됩니다.




만약, 원하는 IP 대역이 있을 경우 아래와 같이 설정할 수 있습니다.



kt

이 외의 서비스들에 대한 신청을 하기 위해서는 포탈의 "상품 소개"를 확인하시기 바랍니다.

※ 2021-06-07 기준 Server, LB, WAF, NAS 총 4개의 상품 신청 가능



#### 2.5 VPN 이용

사용자 매뉴얼의 네트워크 → VPN 연동 가이드를 참고하시기 바랍니다.


#### 2.6 그룹계정 관리

동일 Domain 내 복수 개의 계정을 가질 경우 그룹계정 기능을 이용하여 편리하게 포탈을 이용할 수 있습니다.(통합 과금이 가능하며 이미지/NAS/LoadBalancer 등의 자원 및 기능을 조건부 공유할 수 있음)

포탈 메인 화면 우측 상단의 '내정보관리' 또는 콘솔화면 우측 상단에서 사용자명을 클릭하면 '그룹관리' 메뉴를 선택하실 수 있습니다.

그룹을 생성한 후 "계정 추가"를 통해 그룹 내에 추가할 계정정보를 입력합니다.

추가하려는 계정에서 "가입승인" 처리하면 하나의 그룹 계정으로서 이용하실 수 있습니다.



### 3.서비스 상담 및 장애 신고

G-Cloud 상품의 모든 상담 및 장애 신고 방법은 전화 상담과 게시판 상담을 통해 이루어집니다.

#### 3.1 FAQ 및 매뉴얼

각종 사용 매뉴얼 및 FAQ는 G-Cloud 포탈 고객센터의 FAQ 게시판 및 자료실을 통하여 확인하실 수 있습니다.

• FAQ 게시판 : https://gcloud.kt.com/portal/portal.faq.html

• 사용자 매뉴얼 : https://gcloud.kt.com/portal/portal.portalinfo.html

#### 3.2 전화 상담

상품 문의는 G-Cloud 고객센터(080-2580-005)를 통하여 상담 받으실 수 있습니다.

## 3.3 게시판 상담

G-Cloud 게시판에 문의사항 및 장애 상황을 작성 후 답변을 확인하시면 됩니다. 클라우드 기술 전문가가 해당 내용에 대해 기술적 문의사항을 지원해드립니다.





### 4. FAQ

#### Q. Private VM 에 관리용으로 접근(RDP, SSH)하려면 어떻게 해야 하나요?

• 두 가지 경로가 있을 수 있습니다.

VPN 이나 전용 회선을 연동하여 접근하는 방법과 Enterprise Public VM을 경유하여 접근하는 방법이 그예시입니다.

물론 각각의 경로상에 위치한 방화벽은 접근 전에 오픈 신청이 되어 있어야 합니다.

이 때 Source IP 는 접근하려는 Client PC 나 시스템의 공인 IP 이어야 하며, Destination IP 는 DMZ IP 와 Private IP 입니다.

#### Q. 도메인 생성 절차가 누락되면 어떻게 되나요?

• 계정 생성 시 도메인을 입력하지 않으면, 해당 계정은 Public 사용자로 매핑 되어 G-Cloud 를 사용하지 않는 형태로 구성되고, 이후 사용자가 생성하는 자원들(VM 등)은 DMZ Zone 에 생성이 됩니다. 따라서 G-Cloud 를 사용하기 위해서는 반드시 할당 받은 도메인을 지정하여 계정을 생성해야 합니다.

