


Pictoblox - introduktion


Pictoblox er grafisk programmering. Pictoblox (pictoblox.ai) bygger videre på programmet Scratch (scratch.mit.edu/projects/editor). Begge programmer er gratis og på dansk, og de kan bruges direkte i din browser.

Skriv adressen: <https://pictoblox.ai> i din browser og vælg **Blocks**:




Nu åbner programmet.

Hvis det ikke er på dansk, så klik på **globus** i øverste venstre hjørne og vælg **Dansk**.



Sådan er Pictoblox-programmet opbygget. Vi gennemgår her kun de allermest nødvendige elementer:



Øverst er en Menu-linje. Du starter med at give dit nye program et navn. Skift "My Project" ud med et navn, som du vælger. Husk at gemme programmet (Menu: Fil/Gem på din computer). Og husk at gemme en gang i mellem, så du ikke mister noget, hvis der sker fejl.

Lige nedenunder er der fire Faneblade: **Blocks**, **Python**, **Kostumer**, **Lyde**.

Python er tekst-programmering, det bruger vi slet ikke.


Fanebladet **Blocks** er valgt. Her kan du samle program-blokke, byggeklodser, som kan få bamse-figuren **Toby** til at gøre alt muligt. En figur kaldes her for en **Sprite**.


Du bygger programmet ved at trække forskellige **Program-blokke** ind i **Programmerings-området**.

Yderst til venstre er de forskellige **Program-blok-typer**, som du kan vælge at bygge med. De er opdelt i farver, så de er nemmere at huske.

Nederst til højre kan du vælge nye **Sprites** (figurer) eller **Baggrunde**. Du kan have mange Sprites og Baggrunde samtidigt.

Du kan også tegne dine egne Sprites eller baggrunde. Hvis du vælger det, så åbner programmet i Fanebladet **Kostumer**. Se næste side.






Fanebladet **Kostumer** bruger du, når du skal tegne dine egne Sprites eller baggrunde. Eller du kan tegne videre på andre Sprites. Der er mange tegne-værktøjer, som du kan bruge.

Til hver Sprite (eller Baggrund) kan du lave mange kostumer. Til venstre kan du se, at Spriten Toby har mange Kostumer.

Hvis du vil lave et nyt kostume, så højre-klik på det Kostume, som du vil bruge og vælg **Kopier**. Derefter kan du tegne videre på den nye kopi. Så mister du ikke den oprindelige Sprite.

Mange af de Sprites, som du kan vælge, har lyde. Dem kan du bruge i programmet. Når du vælger Fanebladet **Lyde**, ser det sådan ud:




Her er det den lyd, som følger med bamse-Spriten Toby.

Du kan selv ændre på lyden. Men kopiér den først. Gør ligesom når du kopierer en Sprite.

Nu skal du skrive dit første program:


Du skal få Spriten Tobi til at gå frem og tilbage ved at bruge pile-tasterne på tastaturet.

Programmer starter altid med en lysegul **Hændelse** – at der sker et eller andet, som sætter noget i gang.



Med musen trækker du brikken **Når du klikker på mellemrum** ind i programmeringsområdet. Her vælger du så **højre pil** i stedet for **mellemrum**.

Så skal du vælge en blå **Bevægelse** og trække brikken **gå 10 trin** ind i programmeringsområdet. Sæt den fast under den lysegule brik.



NU er programmet klar: Tryk på Højrepil på tastaturet og Toby flytter sig lidt til højre.


Prøv nu at gøre det samme med en lysegul brik med venstrepil.
Øv, der sker det samme – Toby går til højre.

Det er fordi du ikke har fortalt Toby, hvor han skal gå hen. Det gør du sådan her:

Træk den blå brik **peg i retning 90** ind og sæt den lige under den gule brik med venstrepil.
Klik med musen i det lille, hvide felt, hvor der står **90**, så kommer der en blå cirkel frem. Med musen i den hvide cirkel, kan du flytte rundt på retningen.

Det er næsten som et kompas, hvor 0 grader er opad, 90 grader er til højre, 180 grader er nedad, og -90 grader er til venstre.


Tobi skal netop flytte sig til venstre, derfor vælger du -90.



Prøv nu at trykke på venstrepilen!

Åh nej, Tobi går til venstre, men han vender på hovedet.

Du er nødt til at fortælle Tobi, hvordan han skal vende.
Det gør du med brikken **sæt rotationsstil til venstre-højre**.



Nu lyster Tobi, når du trykker på pileasterne.

Du har nu skrevet dit første program i **Pictoblox**.

Prøv at få Tobi til at gå op og ned ved at lave program-stumper, der ligner til dem, du har lavet her, men nu skal du trykke på pil op og pil ned på tastaturet!

Coding Pirates Roskilde
cfk - ingen copyright