Uso de CUDA en el servidor PUCP

Acceso al servidor

pucp user: pucp

pucp domain: pucp.domain "example 212.30.1.20"

server user: user

server domain: server.domain "example 127.9.14.110"

\$ ssh pucp@pucp.domain -t "ssh user@server.domain"

Ingresar:

pucp user password...

server user password...

Comandos

Con nvidia-smi se puede visualizar el estado de los GPU disponibles y en uso del computador.

```
lazo@discovery: $ nvidia-smi
Thu Mar 10 01:56:29 2022
                         Driver Version: 470.103.01
                  Persistence-M| Bus-Id
                                               Disp.A | Volatile Uncorr. ECC
 Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap|
                                                       GPU-Util Compute M.
                                         Memory-Usage |
     NVIDIA GeForce ... On
                                 00000000:19:00.0 Off
                                                                         N/A
                                   6082MiB / 11019MiB
                                                                    Default
 16%
                     1W / 250W |
                                                                         N/A
                                 00000000:1A:00.0 Off
     NVIDIA GeForce ... On
 16%
                    19W / 250W
                                   3311MiB / 11019MiB |
                                                                     Default
                                 00000000:67:00.0 Off
                                                                        N/A
                     1W / 250W |
                                      8MiB / 11019MiB
                                                                     Default
                                                                         N/A
   3 NVIDIA GeForce ... On
                                 00000000:68:00.0 Off
                    21W / 250W
                                     71MiB / 11016MiB |
                                                                     Default
 Processes:
                       PID
                                                                  GPU Memory
             CI
                                    Process name
                                                                  Usage
                                   /usr/lib/xorg/Xorg
                                                                        4MiB
        N/A N/A
                                   .../envs/psl-gan/bin/python3
        N/A
            N/A
                                                                     1001MiB
                                   ...a3/envs/iaenv3/bin/python
        N/A
            N/A
                     28793
                                                                     5073MiB
                                   /usr/lib/xorg/Xorg
        N/A N/A
                                                                        4MiB
                                    ...a3/envs/iaenv3/bin/python
                     28793
                                                                     3303MiB
        N/A N/A
                                   /usr/lib/xorg/Xorg
                                                                        4MiB
                                  /usr/lib/xorg/Xorg
                                                                       39MiB
        N/A
                                  /usr/bin/gnome-shell
                                                                       26MiB
        N/A N/A
```