
接入流程

一、平台第一次接入流程

用于SaaS平台第一次接入小程序PaaS,主要步骤如下:



二、接入流程说明

0 开通账号

请联系小程序PaaS平台PO开通"开发者控制台"账户。

1 初始化应用


在SaaS系统接入前,需要在小程序PaaS初始化一个应用。

必须的步骤为: "登录账户"->"创建应用"->"发布应用"。

可选的步骤为: "配置资源和环境"、"引用资源和设置环境", 用于资源私有化、引用业务组件和匹配

SaaS研发环境。


如下图所示:



具体步骤如下:

1.1登录账户

使用小程序PaaS提供的账号密码进行登录开发者控制台(https://minapp.mypaas.com.cn):



Copyright © 2020 明源云版权所有 粤ICP备15101856号-2

1.2 配置资源和环境

用于SaaS接入的私有化配置、研发环境配置和注册组件资源(如果使用平台默认配置,可以跳过该步)。


1.2.1 配置管理

1.2.1.1 部署配置

入口为: 配置管理-部署配置。

用于自定义部署和版本相关的产物,典型的内容如:运行时元数据






1.2.1.2 文件存储配置

入口为:配置管理-文件存储配置。

用于自定义存储和版本无关的文件, 典型的内容如: 图片





1.2.2 创建/编辑业务环境

- 1、业务环境对应SaaS研发流程,如SaaS系统有"开发"->"测试"->"预发布"->"生产"几个环境,则可在创建对应的环境,用于提供不同环境所需的配置项。
- 2、 部署配置和文件存储配置默认采用平台提供的公有云配置,有私有化需求则要提前在【资源管理-配置管理】中进行添加配置







1.2.3 注册组件包

用于注册SaaS团队开发的自定义组件,目前提供以组件包的方式进行注册(如果没有业务组件注册,可跳过该步骤)。

注意:注册组件包前需要联系小程序PaaS平台,以开通PaaS平台对该组件仓库的读取权限。






1.2.3.1 编辑组件详情

组件包内的组件可进行组件详情的编辑,用于设计器内的组件展示和

1.3 创建应用

如下图所示,进行应用的创建






1.4 引用资源和设置环境


创建完应用,可设置应用当前的业务环境和引用的组件资源(如果使用平台默认配置,可以跳过该步)。

1.4.1 引用组件





1.4.2 设置业务环境




1.5 发布应用版本

1) 点击应用,进入开发者设计器,可进行应用的发布(目前开发者设计器还在完善中,仅提供应用发布功能):



2) 点击发布, 出现发布界面



3) 填入版本号,点击新建版本




发布应用






取消

4) 完成版本创建即可进行发布





6) 如下图所示,完成了一个版本的发布(发布到了指定的环境),并自动设置为"线上版本",SaaS创建租户应用时会以该版本为准进行创建:



2 平台对接准备

平台对接需要准备以下内容:

序号	名称	内容	说明
1	团队秘钥	appld、appSecret	用于openApi对接鉴权,小程序PaaS平台自动生成
2	应用编码	appCode	SaaS团队开发的小程序应用编码,创建应用时填入
3	环境编码	envCode	待对接小程序的环境编码,创建业务环境时填入
4	租户编码	tenentCode	租户编码,SaaS平台传入
5	租户应用编码	tenentAPPCode	租户应用编码,SaaS平台传入


2.1 获取团队秘钥

入口: 团队管理-团队秘钥





2.2 获取应用编码

入口: 应用管理-工作区管理-应用配置-基本信息



2.3 获取环境编码






2.4 对接openApi

对接流程(AI云店数据迁移方案):

- 1) 云店适配方案:《对接天际平台小程序PaaS》
- 2) 数据迁移方案:



3) 接口文档: openApi接口文档

3 开通租户