## Linux 下修改主机名

## SuSe 操作系统

1. 修改/etc/HOSTNAME 文件 , 其内容为计算机名。

输入命令: vi /etc/HOSTNAME

使用键盘上的 x 键一个一个删除所有内容 ,然后使用键盘上的 i 键进入可编辑状态 输入计算机名字(不必加域名)

修改完成后,输入命令:wq 保存退出

2. 修改/etc/hosts 文件,其文件内容添加一行

xxx.xxx.xxx 计算机名字 (其中 xxx.xxx.xxx 为 IP)

输入命令: vi /etc/hosts

将光标移动到 127.0.0.1 localhost 下面一行,使用命令 i 插入内容

插入的内容为 例如: 192.168.1.101 linux 其中 linux 为计算机名字

修改完成后,输入命令 :wq 保存退出

3. 重新启动 linux (注:如不方便重启电脑 , 则可以按以下命令操作 , 但不一定保证成功。如不成功 , 请重启 linux)

方法 1: 输入命令: /etc/rc.d/boot.localnet start

方法 2: 输入命令: hostname 计算机名字 回车(如 hostname linux)

然后在输入: su 回车即可

## RedHat 操作系统

1. 修改/etc/sysconfig/network 文件, 其内容为计算机名

输入命令: vi /etc/sysconfig/network

使用键盘上的 x 键一个一个删除所有内容 , 然后使用键盘上的 i 键进入可编辑状态

输入计算机名字(不必加域名)

修改完成后,输入命令 :wq 保存退出

2. 修改/etc/hosts 文件,其文件内容添加一行

xxx.xxx.xxx 计算机名字 (其中 xxx.xxx.xxx 为 IP)

输入命令: vi /etc/hosts

将光标移动到 127.0.0.1 localhost 下面一行,使用命令 i 插入内容

插入的内容为 例如: 192.168.1.101 linux 其中 linux 为计算机名字

修改完成后,输入命令:wq 保存退出

3. 重新启动 linux (注:如不方便重启电脑,则可以按以下命令操作,但不一定保证成功。如不成功,请重启 linux)

输入命令: hostname 计算机名字 回车(如 hostname linux)

然后在输入: Su 回车即可