

WINDOWS SERVER 2022

Es un sistema operativo producido por Microsoft para su familia de servidores de Microsoft Windows NT Lanzado bajo la marca Windows Server, basado en Windows 10.

REQUISITOS MINIMOS HARDWARE

Procesador: 64 bits a 1,4 GHz.


Memoria RAM: 512 MB (2 GB para la opción con experiencia de escritorio).

Espacio en disco: 32 GB libres.

Descargar Windows Server 2022

Ingresamos al siguiente link para descargar la ISO de Windows Server 2022

<https://www.microsoft.com/es-es/evalcenter/download-windows-server-2022>



Utilizamos cookies opcionales para mejorar tu experiencia en nuestros sitios web, como a través de conexiones en redes sociales, y para mostrar publicidad personalizada en función de tu actividad en línea. Si rechazas las cookies opcionales, solo se utilizarán las cookies necesarias para prestarte nuestros servicios. Puedes cambiar tu selección si haces clic en 'Gestionar cookies' al final de la página. [Declaración de privacidad](#) [Cookies de terceros](#)


Microsoft | Centro de evaluación Windows Windows Server SQL Server System Center Seguridad de Microsoft Más

Selecciona tu descarga de Windows Server 2022.

Inglés (Estados Unidos)	Descargas ISO Edición de 64 bits >	Descarga de VHD Edición de 64 bits >	Prueba Azure Más información >	Crear una VM en Azure Más información >
Chino (simplificado)				


<https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2195332&clcid=0x40A8&culture=es-es->

Buscamos nuestro idioma **ESPAÑOL** y le damos clic en **EDICION DE 64 BITS** y se nos descargar la ISO.




Crear Máquina Virtual en VirtualBox

Abrimos VirtualBox y le damos clic en **NUEVA** para crear una Máquina Virtual




Se nos abrirá una ventana y en la opción **VM NAME** le colocaremos el nombre de la Máquina Virtual la cual se va a llamar **WindowsServer**.

En esta pantalla vemos la opción **VM Folder** que es la ubicación donde se almacenara todos los archivos de esta Máquina virtual y después seleccionamos la ISO de **WindowsServer**.




En esta opción seleccionamos **GUEST ADDITIONS**.


GUEST ADDITIONS: Este es un conjunto de controladores y software dentro de una Máquina Virtual que mejoran el rendimiento y la comunicación en el ordenador real.



Volvemos a la primera ventana y desactivamos la opción de **Proceed with Unattended installation (Instalación desatendida)**.




Aquí observamos que la opción de **INSTALACION DESATENDIDA** esta desactivada y los **GUEST ADDITIONS** están seleccionados para instalarse durante el proceso.




Aquí en esta pantalla colocaremos como **Memoria RAM (4 GB)** y la **CPU (2)**, ya que esto nos pide como requisito para instalar Windows Server 2022.

También seleccionamos **EFI**.


La diferencia es que **UEFI** es un gestor de arranque moderno y compacto que reemplaza a la antigua BIOS y es mas eficiente al usar discos duros de mas de 2TB de capacidad, también ayudando a arrancar a el ordenador más rápido y permitiendo una mayor seguridad.




Aquí asignamos el **DISCO DURO** el cual va ser de **50 GB** y después le damos clic en terminar.




Le Damos clic en **INICIAR**.



Como vemos aquí seleccionamos nuestro idioma **ESPAÑOL**, también colocamos el formato de hora y moneda el cual es **ESPAÑOL** y para finalizar el teclado o método de entrada **ESPAÑOL** y le damos clic en siguiente.




Damos clic en **INSTALAR AHORA.**




Aquí vemos la diferentes versiones y distribuciones de Windows Server, en esta ocasión escogemos la **STANDARD EVALUATION (Con Experiencia Escritorio)** y damos clic en siguiente.

Standard: Diseñada para entornos físicos o con baja virtualización. Permite ejecutar un máximo de dos máquinas virtuales (o contenedores Hyper-V) más un host por cada licencia.


Datacenter: Pensada para centros de datos altamente virtualizados, servidores físicos robustos y entornos de nube privada.




Aquí aceptamos los términos y condiciones para instalar Windows Server y vamos a siguiente.




Aquí nos pedirá que tipo de instalación necesitamos, nosotros en nuestro caso escogeremos la segunda opción, que es solo instalar el sistema de Windows Server.




Aquí nos aparece la capacidad del disco duro que tenemos **50 GB**, vamos a **NUEVO** y colocamos todo el tamaño del disco duro y damos en **APLICAR**.




Nos sale una advertencia, la cual nos dice que nos aseguremos que la asignación que hemos realizado al disco duro esta de forma correcta y damos en clic en **ACEPTAR**.




Como vemos ya nos quedó el debido particionamiento que necesitamos y vamos a **SIGUIENTE**.




Aquí está preparando los archivos de instalación.




Aquí ya instalo las características de nuestro **WINDOWS SERVER**.



Se reiniciará el **WINDOWS SERVER** para seguir con todo el proceso de instalación.




Nos va a pedir que creamos una contraseña para el servidor la cual va ser **Asir2627** y damos clic en finalizar.




Vemos el interfaz principal del **WINDOWS SERVER** y presionamos las teclas **Ctrl+Alt+Supr.**




Aquí colocamos nuestra respectiva contraseña y damos **ENTER**.




Este es el entorno grafico de nuestro **WINDOWS SERVER**.




Presionamos las teclas  + R escribimos **CMD** y damos en **ACEPTAR**.



Escribimos el comando **SYSTEMINFO** y damos enter.



El comando **SYSTEMINFO** nos sirve mostrar una descripción general y detallada de la configuración del sistema operativo, el hardware y los recursos de red de un equipo con Windows (RAM, CPU, Disco, Firmware, Etc.)



```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\Administrador>systeminfo

Nombre de host: WIN-D1L9G10N8BF
Nombre del sistema operativo: Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation
Versión del sistema operativo: 10.0.20348 N/D Compilación 20348
Fabricante del sistema operativo: Microsoft Corporation
Configuración del sistema operativo: Servidor independiente
Tipo de compilación del sistema operativo: Multiprocessor Free
Propiedad de: Usuario de Windows
Organización registrada:
Id. del producto: 00454-40000-00001-AA065
Fecha de instalación original: 02/10/2026, 21:29:40
Tiempo de arranque del sistema: 03/10/2026, 11:06:38
Fabricante del sistema: innotek GmbH
Modelo del sistema: VirtualBox
Tipo de sistema: x64-based PC
Procesador(es): 1 Procesadores instalados.
[01]: AMD64 Family 23 Model 24 Stepping 1 AuthenticAMD ~2595 Mhz
innotek GmbH VirtualBox, 01/12/2006
Versión del BIOS:
Directorio de Windows: C:\Windows
Directorio de sistema: C:\Windows\system32
Dispositivo de arranque: \Device\HarddiskVolume1
Configuración regional del sistema: es;Español (internacional)
Idioma de entrada: es;Español (tradicional)
Zona horaria: (UTC+01:00) Bruselas, Copenhagen, Madrid, Paris
Cantidad total de memoria física: 4.077 MB
Memoria física disponible: 2.847 MB
Memoria virtual: tamaño máximo: 5.485 MB
Memoria virtual: disponible: 4.464 MB
```

UBUNTU

Es un sistema operativo libre y de código abierto basado en el kernel Linux, desarrollado y mantenido por Canonical Ltd. Desde su lanzamiento inicial en 2004, Ubuntu ha crecido rápidamente en popularidad debido a su facilidad de uso, estabilidad y vasto ecosistema de aplicaciones y herramientas.


REQUISITOS DE HARDWARE

- **Procesador (CPU):** Doble núcleo de 2 GHz o superior de 64 bits (x86-64).
- **Memoria RAM:** 4 GB recomendados (mínimo de 2 GB para instalaciones básicas o virtualizadas).
- **Almacenamiento (Disco Duro):** 25 GB de espacio libre (o al menos 8.6 GB para una instalación mínima).
- **Tarjeta Gráfica (GPU):** Capacidad de aceleración 3D con 256 MB de VRAM.
- **Pantalla:** Resolución de 1024x768 píxeles o superior.

Descargar Ubuntu 24.04.4

Ingresamos al siguiente link para descargar la ISO de Ubuntu 24.04.4-desktop-amd64.iso


<https://releases.ubuntu.com/noble/>



amd64.iso.torrent	2025-08-07 10:28	473K	Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat)
ubuntu-24.04.3-desktop-amd64.iso.zsync	2025-08-07 10:28	13M	Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat)
ubuntu-24.04.3-desktop-amd64.list	2025-08-05 18:22	28K	Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat)
ubuntu-24.04.3-desktop-amd64.manifest	2025-08-05 17:44	61K	Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat)
ubuntu-24.04.3-live-server-amd64.iso	2025-08-05 23:54	3.1G	Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat)
ubuntu-24.04.3-live-server-amd64.iso.torrent	2025-08-07 10:34	246K	Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat)
ubuntu-24.04.3-live-server-amd64.iso.zsync	2025-08-07 10:34	6.2M	Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat)
ubuntu-24.04.3-live-server-amd64.list	2025-08-05 23:54	19K	Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat)
ubuntu-24.04.3-live-server-amd64.manifest	2025-08-05 17:19	21K	Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat)
ubuntu-24.04.3-netboot-amd64.tar.gz	2025-08-07 10:32	88M	Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat)
ubuntu-24.04.3-wsl-amd64.manifest	2025-08-05 17:00	16K	Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat)
ubuntu-24.04.3-wsl-amd64.wsl	2025-08-05 17:00	361M	Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat)
ubuntu-24.04.4-desktop-amd64.iso	2026-02-10 01:41	6.2G	Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)


Crear Máquina Virtual en VirtualBox

Abrimos VirtualBox y le damos clic en **NUEVA** para crear una Máquina Virtual




Se nos abrirá una ventana y en la opción **VM NAME** le colocaremos el nombre de la Máquina Virtual la cual se va a llamar **Ubuntu**.

En esta pantalla vemos la opción **VM Folder** que es la ubicación donde se almacenara todos los archivos de esta Máquina virtual y después seleccionamos la ISO de **Ubuntu**.




En esta opción seleccionamos **GUEST ADDITIONS**.


GUEST ADDITIONS: Este es un conjunto de controladores y software dentro de una Máquina Virtual que mejoran el rendimiento y la comunicación en el ordenador real



Volvemos a la primera ventana y desactivamos la opción de **Proceed with Unattended installation (Instalación desatendida)**.




Aquí observamos que la opción de **INSTALACION DESATENDIDA** esta desactivada y los **GUEST ADDITIONS** están seleccionados para instalarse durante el proceso.




Aquí en esta pantalla colocaremos como **Memoria RAM (4 GB)** y la **CPU (2)**, ya que esto nos pide como requisito para instalar Ubuntu.

También seleccionamos **EFI**.


La diferencia es que **UEFI** es un gestor de arranque moderno y compacto que reemplaza a la antigua BIOS y es más eficiente al usar discos duros de más de 2TB de capacidad, también ayudando a arrancar a el ordenador más rápido y permitiendo una mayor seguridad.




Aquí asignamos el **DISCO DURO** el cual va ser de **40 GB** y después le damos clic en terminar.




Le Damos clic en **INICIAR**.




En esta pantalla vemos como inicia el gestor de arranque de Ubuntu (**GRUB2**) y le damos enter **TRY OR INSTALL UBUNTU**.




Aquí inicia el instalador de Ubuntu y aquí seleccionamos el idioma **ESPAÑOL**.




Esta configuración nos permite personalizar la accesibilidad en Ubuntu y vamos a **SIGUIENTE**.




Aquí elegimos la distribución del teclado que vamos a utilizar el cual es **ESPAÑOL** y le damos en siguiente.




Nos aparece si nos queremos conectar por cable o no conectarnos a internet, escogemos la primera opción y damos clic en **SIGUIENTE**.



Como indica la imagen que vemos que una actualización disponible, en este momento no vamos actualizar y damos clic en **OMITIR**.




En esta opción nos permite instalar Ubuntu o probar Ubuntu, nosotros en esta ocasión vamos a instalar el SO y vamos a **SIGUIENTE**.




Aquí nos pregunta que tipo de instalación queremos utilizar, escogemos la primera opción y vamos a **SIGUIENTE**.

Instalación Interactiva: Requiere la participación activa del usuario para existir o modificarse.


Instalación Automatizada: Funciona de manera autónoma siguiendo un programa preestablecido.



Nos sale si queremos instalar otros programas privativos para nuestro Ubuntu, aquí no voy a seleccionar ninguna opción y damos clic en **SIGUIENTE**.



Nos aparece como queremos instalar Ubuntu de una forma manual (**Usuarios avanzados**) o borrar disco e instalar Ubuntu escogeremos esta opción y vamos a **SIGUIENTE**.




Aquí creamos la


Nos va a pedir que creamos una cuenta para el nuestro Ubuntu.

Nombre: Asir2026


Contraseña: Asir2627




Aquí nos aparece en que región nos encontramos **Las Palmas de Gran Canaria (Servidor NTP)** que es el encargado la distribuir la hora exacta de la región o lugar donde nos encontramos en dispositivos que están conectados en internet.




Este es un resumen de la configuración y elecciones que hemos escogidos y vamos a **FINALIZAR**.




Aquí esta copiando los archivos, instalando el sistema y configurando el Ubuntu.
Esperamos que haga su respectiva Instalación y configuración.




Aquí vemos que nuestro Ubuntu ya esta instalado, ahora solo es darle clic en **REINICIAR AHORA.**




Como vemos ya esta instalado, colocaremos la contraseña que asignamos **Asir2627** y damos **ENTER**.



Después de iniciado el **SO**, buscamos la terminal y le damos **CLIC**.




El comando **SUDO LSHW -SHORT** nos muestra detalles de la placa base, CPU, memoria, discos y red de forma específica.



```
asir2026@asir2026-VirtualBox: ~  
-notime exclude volatile attributes (timestamps) from output  
asir2026@asir2026-VirtualBox:~$ sudo lshw -short  
ruta H/W Dispositivo Clase lshw Descripción  
=====
```

ruta	H/W	Dispositivo	Clase	lshw	Descripción
/0			system		VirtualBox
/0/0			bus		VirtualBox
/0/0			memory		128KiB BIOS
/0/1			memory		4GiB Memoria de sistema
/0/2			processor		AMD Ryzen 3 3250U with Radeon Graphic
/0/100			bridge		440FX - 82441FX PMC [Natoma]
/0/100/1			bridge		82371AB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
/0/100/1/0			input		PnP device PNP0303
/0/100/1/1			input		PnP device PNP0F03
/0/100/1.1		scsi0	storage		82371AB/EB/MB PIIX4 IDE
/0/100/1.1/0.0.0		/dev/cdrom	disk		CD-ROM
/0/100/2		/dev/fb0	display		SVGA II Adapter
/0/100/3		enp0s3	network		82540EM Gigabit Ethernet Controller
/0/100/4		input7	input		VirtualBox mouse integration
/0/100/5		card0	multimedia		82801AA AC'97 Audio Controller
/0/100/6			bus		KeyLargo/Intrepid USB
/0/100/6/1		usb1	bus		OHCI PCI host controller
/0/100/6/1/1		input6	input		VirtualBox USB Tablet
/0/100/7			bridge		82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI



```
asir2026@asir2026-VirtualBox: ~  
/0/100/1/0 input PnP device PNP0303  
/0/100/1/1 input PnP device PNP0F03  
/0/100/1.1 scsi0 storage 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE  
/0/100/1.1/0.0.0 /dev/cdrom disk CD-ROM  
/0/100/2 /dev/fb0 display SVGA II Adapter  
/0/100/3 enp0s3 network 82540EM Gigabit Ethernet Controller  
/0/100/4 input7 input VirtualBox mouse integration  
/0/100/5 card0 multimedia 82801AA AC'97 Audio Controller  
/0/100/6 bus KeyLargo/Intrepid USB  
/0/100/6/1 usb1 bus OHCI PCI host controller  
/0/100/6/1/1 input6 input VirtualBox USB Tablet  
/0/100/7 bridge 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI  
/0/100/b bus 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) U  
/0/100/b/1 usb2 bus EHCI Host Controller  
/0/100/d scsi2 storage 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Cont  
/0/100/d/0.0.0.0 /dev/sda disk 26GB VBOX HARDDISK  
/0/100/d/0.0.0.0/1 volume 1074MiB Windows FAT volumen  
/0/100/d/0.0.0.0/2 /dev/sda2 volume 23GiB partición EXT4  
/1 input0 input Power Button  
/2 input1 input Sleep Button  
/3 input2 input AT Translated Set 2 keyboard  
/4 input4 input Video Bus  
/5 input5 input InExPS/2 Generic Explorer Mouse  
asir2026@asir2026-VirtualBox:~$
```

La diferencia entre una instalación desatendida y una atendida, es la intervención constante del usuario para responder preguntas durante el proceso de instalación de un **SO** y la otra se automatiza por mediante un archivo de configuración previo.

Queremos destacar que la instalación atendida nos permite realizar configuraciones personalizadas según las necesidades de cada usuario y la desatendida es perfecto para instalar un **SO** idénticos varios equipos de una red de una empresa.

VM	SO	RAM	CPU	DISCO	FIRMWARE	GUEST ADDITIONS
UBUNTU	Ubuntu 24.04.3	5000 MB	2	50GB	UEFI	Activo
WINDOWS SERVER	Windows Server 2022	4096 MB	2	40GB	UEFI	Activo