

## 2.3- OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS MULTI-HILO (WINDOWS)

Cristóbal Suárez Abad

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS - 2º ASIR

## Contenido

Identificación inicial: .....	2
Creación de carga controlada: .....	3
Trabajo (Job Object):.....	6
Registro y monitorización: .....	10
Conclusión:.....	12

## Identificación inicial:

- Utiliza **PowerShell** para identificar los procesos que ejecuta la aplicación de ofimática (Excel) y sus hilos asociados. Documenta cuántos hilos están activos por cada proceso y qué consumo de CPU y memoria tienen. (Get-Process | Select Name,Id,Threads)

**Get-Process -Name Excel | Select-Object Name, Id, @{Name="Hilos\_Activos";Expression={\$\_.Threads.Count}}, CPU, WorkingSet | Format-Table -AutoSize**

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Process -Name Excel | Select-Object Name, Id, @{Name="Hilos_Activos";Expression={$_.Threads.Count}}, CPU, WorkingSet | Format-Table -AutoSize
Name     Id Hilos_Activos      CPU WorkingSet
----  -----
EXCEL  1480          40 5,078125  177041408
```

Indica el ID del proceso, los hilos que está usando el tiempo acumulado de uso de la CPU (5 segundos y pico) y la RAM en bytes (unos 168MB).

## Creación de carga controlada:

- Crea dos scripts del PowerShell para ejecutar dos procesos intensivos al mismo tiempo:
  - Uno con cálculo (por ejemplo, un script de PowerShell que calcule el factorial de un numero).
  - Otro con lectura/escritura en disco (por ejemplo, copiar varios archivos grandes, una copia de seguridad).
- Observa cómo Windows distribuye los recursos entre ambos.
- Ve cambiando las prioridades de los proceso para ver como afecta al rendimiento del sistema.
- Script de cálculo factorial:

```
function Get-Factorial($n) {
    $result = [System.Numerics.BigInteger] 1
    for ($i = 2; $i -le $n; $i++) {
        $result = $result * $i
    }
    return $result
}

$start_time = Get-Date
Write-Host "Iniciando cálculo intensivo..."
# Aumentamos el número a un valor que debería forzar un tiempo de ejecución mayor
# (El tiempo exacto variará por sistema)
Get-Factorial 80000 | Out-Null
$end_time = Get-Date
$duracion = $end_time - $start_time
Write-Host "Cálculo completado en: $($duracion.TotalSeconds) segundos."
```

- Script de lectura y escritura (I/O):

```
$sourceFile = "Z:\debian-13.0.0-amd64-netinst.iso" # ;Asegúrate de que este archivo existe!
```


```
$destinationDir = "Z:\prueba_proceso" # ;Asegúrate de que esta carpeta exista!
```

```
$copyCount = 3 # Número de copias
```

```
Write-Host "Iniciando operación I/O intensiva..."
```

```
Measure-Command {
    for ($i = 1; $i -le $copyCount; $i++) {
        $destinationPath = Join-Path -Path $destinationDir -ChildPath "Copia_$i_$(Get-Date -Format 'HHmmss').dat"
        Copy-Item -Path $sourceFile -Destination $destinationPath -Force
        Write-Host "Copia $i completada."
    }
} |ForEach-Object {
    Write-Host "Operación de copia completada en: $($_.TotalSeconds) segundos."
}
```

Los ejecutamos y vemos como el proceso de calculo factorial consumo gran parte de la CPU:



Podemos identificar sus ID con:

**Get-Process -Name powershell**

O mirando en el Administrador de Tareas:

			Properties
NisSrv.exe	3484		Go to service
notepad.exe	4076		
<b>powershell.exe</b>	<b>4700</b>	<b>Running</b>	
powershell.exe	7792	Running	
[...]	[...]	[...]	[...]

Para bajar la prioridad al proceso usamos:

**(Get-Process -Id 4700).PriorityClass = "Idle"**

Ese es el más bajo, pero estos son todos los posibles:

```
(Get-Process -Id 4700).PriorityClass = "Idle"      # prioridad mínima  
(Get-Process -Id 4700).PriorityClass = "BelowNormal" # ligeramente baja  
(Get-Process -Id 4700).PriorityClass = "Normal"  
(Get-Process -Id 4700).PriorityClass = "AboveNormal"  
(Get-Process -Id 4700).PriorityClass = "High"
```

## Trabajo (Job Object):

- Agrupa varios procesos bajo un mismo “Job” utilizando PowerShell (New-Job).
- Limita su uso de CPU o memoria y analiza el resultado.
- Explica qué ventajas tiene gestionar un grupo de procesos como un único trabajo.

(El control centralizado sobre grupos de procesos relacionados es ideal para servidores o entornos multiusuario).


Vamos a crear un Job que agrupe varios procesos. Por ejemplo, lanzamos notepad, calc y mspaint bajo un mismo Job:

```
$job = Start-Job -ScriptBlock {  
    # Guardamos los procesos en variables para control  
    $proc1 = Start-Process notepad -PassThru  
    $proc2 = Start-Process calc -PassThru  
    $proc3 = Start-Process mspaint -PassThru  
  
    # Mantener el Job activo para poder monitorizarlo  
    Start-Sleep -Seconds 60  
}
```

**-PassThru** devuelve el objeto del proceso para poder acceder a sus propiedades.

**Start-Sleep** mantiene el Job activo para poder monitorear recursos.

Cuando lo ejecutemos se abrirán los programas indicados en el script.



Ahora vamos a hacer uno para limitar. PowerShell no puede limitar directamente la CPU de un proceso, pero podemos usar Job Objects de Windows o asignar afinidad de CPU y prioridad:

```
$jobProcesses = Get-Process | Where-Object { $_.ProcessName -in "notepad"""calc""mspaint" }

foreach ($p in $jobProcesses) {
    # Limitar afinidad a 1 CPU
    $p.ProcessorAffinity = 1

    # Cambiar prioridad (Reduce consumo de CPU)
    $p.PriorityClass = "BelowNormal"
}
```

**ProcessorAffinity** limita en qué núcleo de CPU puede ejecutarse.

**PriorityClass** reduce el impacto sobre el resto del sistema.

```
PS C:\Users\Cristobal\Documents> Get-Process -Name "notepad" | Select-Object -Property Name, Id, PriorityClass

Name      Id PriorityClass
----      -- -----
notepad  2612   BelowNormal


PS C:\Users\Cristobal\Documents> Get-Process -Name "mspaint" | Select-Object -Property Name, Id, PriorityClass

Name      Id PriorityClass
----      -- -----
mspaint  7032   BelowNormal


PS C:\Users\Cristobal\Documents> _
```

Para memoria, se puede monitorizar y alertar si excede cierto valor, aunque PowerShell no restringe memoria directamente.

# Ver el estado del Job

**Get-Job**

# Recibir salida del Job (si hay)

**Receive-Job -Id \$job.Id**

# Analizar uso de CPU y memoria de los procesos del Job

**\$jobProcesses | Select-Object Name, Id, CPU, WS**

## Registro y monitorización:

- Activa el Monitor de recursos y Process Explorer para registrar los valores de CPU, memoria e hilos de ambos procesos.
- Guarda un log con la evolución de cada proceso (inicio, consumo, prioridad, fin). Este archivo te permitirá comprobar los consumos antes y después de cambiar las prioridades.

El Monitor de recursos ya viene instalado: resmon.exe

Pero **Process Explorer** debemos descargarlo: <https://learn.microsoft.com/es-es/sysinternals/downloads/process-explorer>

Ahora vamos a crear un log que guarde el estado de los procesos que hemos creado previamente (el de cálculo factorial y el de Lectura/Escritura). Este script registra cada segundo, por 30 segundos, la actividad de un proceso (hay que indicar su ID).

```
# ID del proceso que deseas monitorear
$ID_del_Proceso = 5064 # ;Reemplaza <ID_del_Proceso> con el ID real!

# Ruta del archivo de log
$Ruta_Log = '!\\Log_Procesos.csv'

# Número de veces que se ejecutará el bucle (30 segundos / 1 segundo de espera = 30 veces)
$Contador_Maximo = 30
$Contador = 0

Write-Host "Iniciando el monitoreo del Proceso con ID: $ID_del_Proceso. Registrando cada segundo por 30 segundos..."

# Bucle que se ejecuta 30 veces
while ($Contador -lt $Contador_Maximo) {
    try {
        # 1. Obtener los datos del proceso
        $Proceso = Get-Process -Id $ID_del_Proceso -ErrorAction Stop

        # 2. Estructura de los datos de log
        $Datos = [PSCustomObject]@{
            TimeStamp = Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'
            Nombre = $Proceso.Name
            ID = $Proceso.Id
    
```

```

Prioridad = $Proceso.PriorityClass
CPU_Segundos = $Proceso.CPU
Memoria_WS_MB = ($Proceso.WS / 1MB).ToString("N2")
Hilos = $Proceso.Threads.Count
Estado = "Ejecucion" # Se registra cada segundo mientras está en ejecución
}

# 3. Exportar los datos al CSV
# El encabezado se añade solo la primera vez ($Contador -eq 0)
if ($Contador -eq 0 -and -not (Test-Path $Ruta_Log)) {
    $Datos | Export-Csv -Path $Ruta_Log -NoTypeInformation -Force
} else {
    $Datos | Export-Csv -Path $Ruta_Log -Append -NoTypeInformation
}

Write-Host "Registro # $($Contador + 1) añadido correctamente."

} catch {
    # **CORRECCIÓN APLICADA AQUÍ:** Uso de $($ID_del_Proceso) para evitar el
ParserError
    Write-Warning "ERROR al obtener el proceso con ID $($ID_del_Proceso):"
    $($_.Exception.Message)"
    # Si falla, salimos del bucle
    break
}

# 4. Aumentar el contador
$Contador++

# 5. Esperar 1 segundo antes de la próxima iteración (excepto en la última)
if ($Contador -lt $Contador_Maximo) {
    Start-Sleep -Seconds 1
}
}

Write-Host "Monitoreo de 30 segundos finalizado. Revise el archivo $Ruta_Log"

```

## Conclusión:

- *Explica las diferencias observadas entre procesos e hilos en términos de consumo y eficiencia.*
- *Evaluá cuándo conviene usar varios hilos frente a varios procesos.*
- *Propón una estrategia de planificación para equilibrar carga y rendimiento.*

Los **hilos son más eficientes** para el trabajo cooperativo dentro de una misma aplicación debido a su bajo coste de creación y la velocidad de comunicación (no tienen que "copiar" o "serializar" datos). Los **procesos son más seguros y estables** para tareas que deben estar aisladas.

Característica	Proceso	Hilo (Thread)
Recursos	Entidad independiente, con su propio espacio de <b>memoria virtual</b> y descriptores de recursos.	Entidad de ejecución dentro de un proceso, <b>comparte</b> la memoria y recursos del proceso padre.
Creación	Pesada (alto overhead). Requiere que el SO asigne y configure nuevos espacios de memoria.	Ligera (bajo overhead). Solo necesita un nuevo <i>Stack</i> y <i>Thread Control Block</i> .
Comunicación	Lenta. Requiere comunicación entre procesos (IPC) como <i>pipes</i> o <i>shared memory</i> .	Rápida. Acceso directo y compartido a la misma memoria del proceso.
Fallo	Un fallo de un proceso <b>no afecta</b> a otros procesos.	Un fallo de un hilo <b>puede causar el fallo</b> de todo el proceso.

### Evaluación: Hilos vs. Procesos

Situación	Recomendación	Razón
<b>Tareas de Cálculo Intensivo (CPU-Bound)</b>	<b>Hilos (Multithreading)</b>	Los hilos permiten usar múltiples núcleos de CPU para resolver una parte del problema en paralelo, compartiendo los datos de entrada en memoria (ej. procesamiento de imágenes, cálculos científicos).
<b>Tareas de E/S Intensiva (I/O-Bound)</b>	<b>Hilos o Procesos Ligeros</b>	Mientras un hilo/proceso espera una operación de disco o red, otro puede ejecutar código. Los hilos son más eficientes por el bajo overhead (ej. un servidor web).
<b>Tareas Discretas e Independientes</b>	<b>Procesos (Multiprocessing)</b>	Si las tareas están totalmente separadas y necesitan aislamiento y tolerancia a fallos (ej. Navegador web - cada pestaña es un proceso), los procesos son mejores.

## Estrategia de Planificación para Equilibrio de Carga y Rendimiento

La estrategia óptima se basa en la priorización y el aislamiento:

### 1. Priorización Basada en la Necesidad:

- **Prioridad Alta:** Procesos que manejan la **interfaz de usuario (UI)** y la **latencia** (ej. *streaming*, tiempo real, controladores) para asegurar una experiencia de usuario fluida.
- **Prioridad Normal:** La mayoría de las aplicaciones de usuario y de servidor.
- **Prioridad Baja (BelowNormal/Idle):** Tareas de **fondo no urgentes** (ej. *backups*, indexación, compilaciones en segundo plano). Esto permite que el trabajo se complete sin comprometer la capacidad de respuesta del sistema.

### 2. Uso de Job Objects para Aislamiento (Servidores/Multiusuario):

- **Aislamiento de Recursos:** Encapsular servicios no críticos (ej. un servicio de análisis) en un Job Object con un límite estricto de CPU y memoria (ej. 20% de CPU). Esto garantiza que, incluso si el servicio falla o tiene un consumo descontrolado, **nunca comprometerá los recursos del SO o de servicios críticos**.

### 3. Diferenciación CPU vs. I/O:

- El planificador de Windows tiende a favorecer los procesos de I/O sobre los de CPU, ya que las tareas de I/O a menudo esperan la finalización de operaciones lentas.
- **Estrategia:** No elevar la prioridad de las tareas intensivas en I/O a menos que sea crítico, ya que saturarán el bus de datos. Aplicar **prioridad baja** a las tareas de **cálculo intensivo no urgente** asegura que el SO siempre tenga núcleos de CPU disponibles para tareas que requieren una respuesta rápida, logrando el equilibrio entre rendimiento y *throughput* (cantidad de trabajo completado).