
## SH-私人账本

## 相关接口

相关接口	
TradeAcctBookServerService.queryTradeAcctBookList	记账明细查询接口
TradeAcctBookServerService.queryTradeAcctBookMonthList	私人账本月度接口
TradeAcctBookServerService.queryTradeAcctBookYear	私人账本年度接口
TradeAcctBookServerService.recordBillSet	类别设置
TradeAcctBookServerService.getRecordBillSetList	获取类别列表
TradeAcctBookServerService.save	新增记账
TradeAcctBookServerService.update	修改记账
TradeAcctBookServerService.deleteSetByld	类别设置删除
TradeAcctBookServerService.queryAdInfoList	账本图标设置列表
流程设计	



## 详细说明

- 1. 月度接口,bk\_date 当传入格式为 YYYY 获取的是 月度列表, bk\_date 当传入格式为 YYYY-MM 获取的是当前传入月度数
- 2. 取消按钮,点击取消,则关闭记账页面,返回到记账的入口页面,例如记账明细或者图表页面;
- 3. 点击选择记账类别图标,打开金额输入键盘。可输入项是备注和金额、记账日期;备注,最多允许输入10个字, 金额输入项,支持输入绝对值或者输入不同的数字进行加减。输入数字后,进入+号后,完成就变成等号
- 4. 点击年份可以切换查阅的年份账单。例如2019年,则下方的显示数据都是2019年的账单数据。如果切换为2020 年,则下方显示的数据都是2020年的账单数据;
- 5. 结余=收入-支出。如果大于0,则是"+"+数字,如果是小于0,则是"-"+数字 6. 曲线图根据账单明细绘制,按照月份绘制收入、支出、结余的曲线图
- 7. 点击月份时间,弹出时间选择弹窗;默认显示记账的最近月份的记账明细。例如当前系统日期是2020年07月,但 是该投资者的最近记账日期是2020年06月,则显示2020年06月份
- 8. 可以重新输入金额,也可以在原金额基础上进行加减,输入加减号后,完成按钮变成"='按钮
- 9. 日 支出和收入 需要进行计算,支出: 当前日期下的所有支出相加 收入: 当前日期下的所有收入进行相加
- 10. 默认 今天, 点击选择日期, 选择日期确认后, 显示确认的日期
- 11. 类别删除按钮, 点击弹出提示是否删除, 确认则删除类别, 取消则关闭弹窗