

Guida rapida

Pit Wall & Analisi di Passo

Due strumenti che leggono i dati direttamente da Le Mans Ultimate — non richiedono solo di aprire il sito, ma installare un piccolo componente sul proprio PC. Questa guida spiega cosa fanno, come attivarli e dove vederli.

1. Analisi di Passo

Pagina **/pace-analysis** nel menu del sito. Dopo una sessione di test in LMU, mostra il grafico dei tempi sul giro, il confronto tra i compagni presenti nella stessa sessione e le statistiche sui "giri puliti" (esclusi pit e bandiera gialla): media, miglior giro, deviazione.

Non è un live: si carica un file CSV generato a fine sessione, non un flusso in tempo reale.

Requisiti

SimHub e Le Mans Ultimate installati sullo stesso PC che fa il test.

Attivazione (una tantum)

- 1 Chiedi allo staff il file **VsdLapDataLogger.dll** (plugin SimHub già pronto, non serve compilarlo da soli). Se Discord lo blocca come possibile virus (può succedere anche con le .dll appena compilate), chiedi allo staff di mandartelo dentro uno .zip: nessun problema di sicurezza reale, solo un falso positivo dell'antivirus su un file nuovo e non firmato.
- 2 Copia il file dentro la cartella di installazione di SimHub (di norma C:\Program Files (x86)\SimHub\).
- 3 Riavvia SimHub. Nella lista **Additional Plugins** deve comparire "VsdLapDataLogger" — assicurati sia attivo (spunta verde).

Ad ogni sessione

- 1 Avvia SimHub, poi Le Mans Ultimate, e fai la sessione (test libero o gara) normalmente.
- 2 A fine sessione trovi un file CSV in Documenti\VSD Paddock\LapData\ — uno per sessione, con un nome tipo LAP-20260901-223925.csv.
- 3 Manda il CSV allo staff (Discord va benissimo) oppure, se hai i permessi giusti, caricalo tu da **Admin** → **Import Analisi di Passo** nel sito.

NOTA — Il nome pilota nel CSV non è sempre affidabile (dipende da un dato che SimHub non espone in modo garantito per LMU). Chi carica il file sceglie il pilota giusto da un menu a tendina al momento dell'upload — non serve preoccuparsene.

Dove vederla

Menu principale → **Analisi di Passo**. Seleziona la sessione dal menu a tendina in alto: grafico, confronto piloti e statistiche giri puliti compaiono sotto.

2. Pit Wall

Pagina **/pitwall** nel menu del sito. A differenza di Analisi di Passo, è un vero **live**: mentre una sessione LMU è in corso, mostra posizioni, giri, gap dal leader e dalla vettura davanti, stato pit, meteo e temperatura pista in tempo reale per l'intera griglia — pensato per chi segue la gara da bordo pista (ingegnere di pista, team manager), non per chi sta guidando.

Requisiti

Le Mans Ultimate installato sul PC che farà da "bridge" — di norma quello del pilota che sta effettivamente guidando la sessione, dato che il bridge legge i dati direttamente dalla memoria del gioco in esecuzione.

Attivazione (una tantum)

- 1 In LMU: **Impostazioni** → **Gameplay** → **Enable Plugins** su ON, poi riavvia il gioco.
- 2 Scarica **VsdPitwallBridge.exe** dalla pagina Release del repository (link fisso, sempre aggiornato — chiedi il link allo staff se non lo hai) e salvalo dove preferisci sul PC. **Non arriva più come allegato Discord**: un .exe appena compilato viene quasi sempre bloccato dall'antivirus del server, per questo ora si scarica da GitHub.
- 3 Al primo avvio Windows mostra "Windows ha protetto il PC" (SmartScreen, normale per un eseguibile senza firma digitale a pagamento): clicca **"Ulteriori informazioni"** → **"Esegui comunque"**.

Ad ogni sessione

- 1 Avvia LMU ed entra in sessione (pratica, qualifica o gara).
- 2 Fai doppio click su **VsdPitwallBridge.exe**. Si apre una finestra nera di log ("Sessione LMU agganciata", ecc.) — non è un terminale in cui scrivere comandi, lasciala semplicemente aperta sullo sfondo per tutta la sessione.
- 3 **Solo al primo avvio**: viene chiesto un token personale. Lo trovi nel tuo profilo VSD Paddock, pulsante **"Genera token companion"**. Copialo e incollalo nella finestra: da quel momento in poi viene ricordato in automatico.
- 4 Apri **vsd-paddock.vercel.app/pitwall** in un browser **sullo stesso PC** che sta eseguendo il bridge.

***NOTA** — Il live funziona solo in locale: il browser deve stare sulla stessa macchina del bridge (non è ancora possibile seguirlo in diretta da un altro PC/telefono). Per vederlo il pilota stesso, basta tenere il sito aperto su un secondo monitor o alt-tabbare durante i pit stop.*

A fine sessione

Quando il bridge rileva che la sessione LMU è terminata, invia automaticamente al sito il miglior giro di **ogni pilota presente in griglia** (non solo di chi ha lanciato il bridge). Questi tempi compaiono nella sezione **"Sessioni registrate"** dentro /pitwall — sono dati di sessione, non entrano automaticamente nel Muro dei Record: se un giro merita di diventare un record ufficiale, resta una scelta dello staff da fare a mano, come sempre.

Dubbi o problemi con l'installazione? Scrivi in #gestione-gare o allo staff in DM.