Como Funciona a Ordem de Serviço (OS)

Resumo do fluxo completo no aplicativo: da criação de uma nova OS até a mudança automática de status da aeronave e o aviso por e-mail aos administradores.

Nova OS criada → **Status da aeronave muda sozinho** → **E-mails disparados** → **Acompanhamento** → **Concluída/Cancelada** → **Aeronave volta a Operacional**

1 Criação de uma OS

Campos obrigatórios: **Aeronave**, **Tipo de Manutenção**, **Prioridade** e **Título**. A OS referencia um **Componente associado** (peça específica) *ou* um **Protocolo/Checklist aplicado** (inspeção programada da aeronave inteira, ex.: "Inspeção de 100 horas") — nunca os dois ao mesmo tempo. O botão "Sugerir título e descrição" preenche esses campos automaticamente a partir do que já foi escolhido, sempre editável depois.

2 O status da aeronave muda sozinho

Se a aeronave estava "Operacional", o status muda automaticamente ao salvar a OS — não é um campo separado que alguém precisa lembrar de trocar. O status depende do **tipo** da OS:

Tipo da OS	Status induzido
Inspeção de Rotina	Em Inspeção
Modificação / Modernização	Em Modernização
Preventiva, Corretiva, Boletim Técnico, Overhaul	Em Manutenção

Se a aeronave já estiver em qualquer status diferente de "Operacional", a indução não sobrescreve — esse status já tem motivo próprio.

3 E-mails disparados na indução

Dois e-mails diferentes saem automaticamente:

Responsáveis vinculados à aeronave

- Aviso resumido da mudança de status.

Os 2 administradores do sistema — sempre, mesmo havendo responsável

- **Dados da OS:** número, tipo, prioridade, título, descrição, componente/protocolo, referência técnica, quem abriu e quando.
- **Retrato da aeronave no momento:** matrícula, modelo, categoria, esquadrão, status (antes → depois), índice de saúde, risco operacional, horas de voo.

4 Acompanhamento, conclusão e cancelamento

A OS percorre: **Aberta** → **Em Andamento** / **Aguardando Peça** → **Concluída** ou **Cancelada** (status finais — uma vez ali, a OS não pode mais ser editada). Concluir ou cancelar sempre avisa por e-mail os responsáveis vinculados à aeronave; cancelar exige registrar quem cancelou e, se houver, o motivo.

5 Retorno automático a "Operacional"

Ao concluir ou cancelar uma OS, o sistema verifica se ainda existe outra OS aberta para a mesma aeronave. Se essa era a **última**, o status volta sozinho para "Operacional" — e os responsáveis recebem o aviso de mudança de status de novo. Enquanto houver qualquer outra OS aberta, a aeronave permanece indisponível.