TÍNH TIỀN ĐIỆN

Bài làm tốt nhất

Để thuận tiện cho việc ghi chỉ số công tơ, nhân viên "trèo cột" đã có sẵn một bảng trong đó ghi thứ tự khác hàng, loại khách hàng (Loại SD) và chỉ số cũ. Anh ta chỉ cần ghi chỉ số mới là xong. Giả sử mã khách hàng được gán theo thứ tự, tính từ KH01.

Các quy tắc tính tiền điện được mô tả như sau:

Hệ số được tính như sau:

- Nếu Loại SD là "KD" thì Hệ số = 3
- Nếu Loại SD là "NN" thì Hê số = 5
- Nếu Loại SD là "TT" thì Hệ số = 4
- Nếu Loại SD là "CN" thì Hệ số = 2
- 3) **Thành tiền** = (Chỉ số mới Chỉ số cũ) * Hệ số *550
- 4) Tính **Phụ trội** như sau:
- Phụ trội = 0 nếu (Chỉ số mới Chỉ số cũ) < 50
- Phụ trội = Thành tiền * 35% nếu 50 <= (Chỉ số mới Chỉ số cũ) <= 100
- Phụ trội = Thành tiền * 100% nếu (Chỉ số mới Chỉ số cũ) > 100
- 5) **Tổng tiền phải trả**= Phụ trội + Thành tiền.

Hãy lập bảng kê tính tiền chi tiết cho từng khách hàng.

Input

Dòng đầu ghi số khách hàng. Mỗi khách hàng ghi trên 3 dòng gồm Loại SD, chỉ số cũ và chỉ số mới.

Output

Ghi ra danh sách khách hàng theo thứ tự nhập gồm các thông tin (cách nhau 1 khoảng trống):

- Mã khách hàng
- Hệ số
- Thành tiền
- Phụ trội
- Tổng tiền phải trả

Chú ý: giá trị Phụ trội cần làm tròn (round) đến số nguyên gần nhất.

Ví dụ

Input	Output
3	КН01 3 255750 255750 511500
KD	КН02 5 940500 940500 1881000
400	кн03 2 605000 605000 1210000
555	
NN	
58	
400	
CN	
150	
700	