


Manual de Configuración y Gestión de Redes

Antonio,Sebas,Gonzalo



Configuración de la Red

Compartir recursos

Acceso a recursos compartidos

Carpetas compartidas en
Administración de Equipos

Impresión en red

Comandos de gestión de la red








PROYECTO INTEGRADO

SISTEMAS INFORMATICOS

@1-DAW

Configuración de la Red




1 .Configuración IP: Panel de Control → Centro de redes y recursos compartidos → Cambiar configuración del adaptador → Clic derecho en tu conexión → Propiedades → Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4).

2.Parámetros que hay que configurar:

- IP: 192.168.3.X
- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Puerta de enlace: 192.168.3.1
- DNS preferido: 8.8.8.8
- DNS alternativo: 8.8.4.4



Imágenes de la configuración

Compartir Recursos



1. Click en Propiedades de cualquier carpeta.

2. Click en Compartir y seleccionar en Usuarios :“Todos”



3. Establecer los permisos



PROYECTO INTEGRADO

SISTEMAS INFORMATICOS




@1-DAW

Carpetas compartidas en Administración de Equipos

1 .Configuración IP: Panel de Control → Centro de redes y recursos compartidos → Cambiar configuración del adaptador → Clic derecho en tu conexión → Propiedades → Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4).

2.Parámetros que hay que configurar:

- IP: 192.168.3.X
- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Puerta de enlace: 192.168.3.1
- DNS preferido: 8.8.8.8
- DNS alternativo: 8.8.4.4



Imágenes de la configuración



Impresión en red

1

Primero nos vamos al buscador y ponemos impresoras, hacemos clic y le damos seguido a agregar impresora

Agregar impresoras y escáneres



Agregar una impresora o un escáner

4

y completamos con la dirección ip que te proporcione el administrador de red y directamente se conectara.

2

Y le damos a la siguiente opción

La impresora que deseo no está en la lista

3

Seleccionamos la opción de agregar impresora por IP y le damos en siguiente

☒ Agregar una impresora con una dirección IP o un nombre de host

Escriba un nombre de host o dirección IP de impresora

Tipo de dispositivo:

Dispositivo TCP/IP

Nombre de host o dirección IP:

192.168.X.X

Nombre de puerto:

192.168.X.X

☒ Consultar la impresora y seleccionar automáticamente el controlador de impresora que se debe usar

La detección automática detecta impresoras WSD y TCP/IP.
Para buscar impresoras IPP, selecciona IPP en el cuadro desplegable.

SIGUE BIEN LOS PASOS!!



Comandos de gestión de red

Ipconfig

Ver configuración IP

ping IP

Comprobar conectividad

Ipconfig /release

Liberar IP

net view

Ver equipos en red

tracert IP

Ver ruta de paquetes

Ipconfig /renew

Renovar IP

net use

Conectar a recursos compartidos

nslookup

Consultar servidor DNS

Fin