
## Диаграмма прецедентов:



## Описание прецедентов:

## Запуск программы

Пользователь запускает программу

На экране отображается модель многоэтажного здания, оборудованного системой из нескольких лифтов. Эта модель занимает всё пространство экрана за исключением четырех строк снизу. В этих нижних строках будет происходить диалог программы и пользователя. Сейчас в этой зоне отображается текст запроса «Нажмите [Enter] для вызова лифта или [Esc] для выхода из программы:».

Модель многоэтажного здания состоит из нескольких зон:

- зона номеров этажей, находящаяся у левого края экрана;
- зона кнопок вызова лифта с конкретного этажа, находящаяся справа от зоны номеров этажей (на каждом этаже таких кнопок две: «вверх» и «вниз», в нажатом состоянии они отображаются на экране символами соответственно «▲» с кодом U+25B2 и «▼» с кодом U+25BC Юникода), на момент запуска программы эта зона пуста;
- зона лифтов, находящаяся справа от зоны кнопок вызова лифта. Зона каждого лифта состоит в свою очередь из двух зон: зоны кнопок этажей назначения внутри кабины лифта и зоны шахты лифта. В зоне кнопок этажей назначения внутри кабины лифта при выборе пассажирами этажей назначения напротив каждого выбранного этажа отображается символ «■» с кодом U+25A0 Юникода (на момент запуска программы эти зоны пусты). В зоне шахты лифта отображается стоящая или движущаяся кабина лифта (с помощью символов пробела и «■» с кодом U+2588 Юникода) и могут отображаться один или несколько пассажиров с помощью одного символа « © » с кодом U+263A Юникода. На момент запуска программы кабины всех лифтов находятся на первом этаже и их двери закрыты, пассажиры не отображаются.

Вызов лифта с конкретного этажа

При наличии в зоне диалога пользователя с программой надписи «Нажмите [Enter] для вызова лифта или [Esc] для выхода из программы:» пользователь нажимает клавишу «Enter» на клавиатуре

Зона диалога пользователя с программой очищается от текста предыдущего запроса.

В этой зоне появляется текст запроса «Введите номер этажа, на котором вы находитесь:». Пользователь вводит номер этажа, с которого производится вызов лифта.

Под вышеуказанным запросом появляется еще один запрос: «В каком направлении будете двигаться ('в' (вверх) или 'н' (вниз)):». После выбора одной из этих кнопок вызова лифта около выбранного этажа в зоне кнопок вызова лифта появится символ «▲» или «▼».

После этого зона диалога пользователя с программой очищается от текста запросов и в ней появляется исходный запрос «Нажмите [Enter] для вызова лифта или [Esc] для выхода из программы:», а программа направляет одну из лифтовых кабин на этаж, с которого был произведен вызов лифта.

# Ввод этажей назначения

После прибытия выделенной программой лифтовой кабины на этаж, с которого был произведен вызов лифта

В зоне кнопок вызова лифта стирается символ соответствующей кнопки лифта: «▲» или «▼».

Показывается, что пассажиры ждут снаружи прибывшей кабины с закрытой дверью: «☺ —». Затем показывается, что дверь открылась и пассажиры вошли внутрь: «■ ☺ —».

Зона диалога пользователя с программой очищается от текста предыдущего запроса. Появляется надпись «Лифт 1 остановился на этаже 11...» (номера 1 и 11 в этой надписи даны как пример, тут могут быть номер любого из лифтов и номер любого из этажей). Ниже появляется еще одна надпись «Введите этажи назначения (0 для окончания ввода).». А ниже — запрос «Выбор 1 этажа назначения:».

В этом запросе число 1 обозначает не номер этажа в здании, а номер этажа назначения в списке этажей назначения. Список этажей назначения нужен потому, что если пассажир не один, а несколько, то этажей назначения тоже может быть несколько (в этом случае лифтовая кабина будет выполнять их по очереди). Теоретически этажей назначения в списке этажей назначения может быть столько же, сколько этажей в здании, минус один (этаж, на котором лифт на данный момент принимает пассажиров, заносить в список этажей назначения было бы глупо, и мы его не считаем).

После ввода первого этажа назначения в списке этажей назначения в соответствующей зоне кнопок этажей назначения напротив выбранного этажа появляется символ «■». Запрос «Выбор 1 этажа назначения:» стирается, а вместо него появляется запрос «Выбор 2 этажа назначения:». Этот процесс повторяется, пока пользователь программы не введет все этажи назначения в список этажей назначения. Для окончания ввода этажей назначения на запрос очередного этажа назначения нужно ввести число 0.

После этого показывается закрытие дверей кабины лифта: « ».

Зона диалога пользователя с программой очищается от текста запросов и в ней появляется исходный запрос «Нажмите [Enter] для вызова лифта или [Esc] для выхода из программы:».

Кабина лифта с пассажирами отправляется к выбранным этажам назначения по очереди. По прибытии на очередной этаж назначения в соответствующей зоне кнопок этажей назначения стирается символ «■». Затем показывается открытие дверей кабины лифта: «■ □ ■», выгрузка пассажиров из кабины: «■ □ □», закрытие дверей кабины: «■ □ ».

После этого кабина лифта отправляется к следующему этажу назначения в списке этажей назначения. Если текущий этаж был последним в списке, то лифтовая кабина останавливается на текущем этаже назначения.

#### Выход из программы

При наличии в зоне диалога пользователя с программой надписи «Нажмите [Enter] для вызова лифта или [Esc] для выхода из программы:» пользователь нажимает клавишу «Esc» на клавиатуре

Производится выход из программы. Всё, что к этому моменту изображено на экране, остается на экране (не стирается).