

## GRABACIÓN DE AUDIOS

### **PASO 1:**

Se procederá a colocar la cinta en la grabadora





Figura 1

Se observa que la cinta está colocada (Figura 1), para que la cinta sea reconocida se procede a ir a la opción "Services" tal como se muestra en la figura 2






Figura 2

### PASO 2:

Dentro de la opcion Services, se procede a seleccionar la opcion "Removable Storage" y dar click derecho y elegir en "Restart", caso contrario se tendra que inicializar "Start" (figura 3)




Figura 3

Se procederá a verificar que la cinta está cargada, tal como muestra en la Figura 4




Figura 4

### **PASO 3:**

Se procederá a ejecutar y escribimos el "ntbackup"





Figura 5

### **PASO 4:**

Para saber que cinta es la que se va usar, se procede a ir elegir la pestaña "Restore and Manage Media" y hacer doble click en la opción LTO ULTRIUM. Ver figura 6






Figura 6

Se verifica la cinta detectada en el panel derecho (1) y se debe buscar y elegir en el panel izquierdo dicha cinta (2)






Figura 7



### **PASO 5:**

Se procede a elegir la pestaña "Backup" y la unidad donde se procederá a grabar. Ver figura 8



Se procede a elegir la ruta (1) y buscar el nombre de la cinta (2).





Figura 9

Se elige el nombre de la ruta o la fecha en que ha sido creada.






Figura 10

### PASO 6:

En la ventana tiene dos opciones para grabar:

**Opción 1:** Si es una cinta que ya contiene grabaciones, y se desea continuar agregando más grabaciones.

**Opción 2:** Es para cuando se desea grabar información (sobre escribir) o cuando se usa por primera vez la cinta




Figura 11

Se verifica que se inicia el proceso de grabación en la cinta





Figura 12

Al término de la grabación termina tal como se muestra en la imagen

| Restore Prog               | gress                          | ? ×                  |  |  |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| The restore i              | s complete.                    | Close                |  |  |
| To see detai               | led information, click Report. | <u>R</u> eport       |  |  |
| Drive:                     | : C:                           |                      |  |  |
| Label: Media created 10/16 |                                | 014 at 10:14         |  |  |
| Status:                    | Completed                      | Completed            |  |  |
|                            | Elapsed:                       | Estimated remaining: |  |  |
| Time:                      | 4 min., 23 sec.                |                      |  |  |
|                            | Processed:                     | Estimated:           |  |  |
| Files:                     | 220                            | 220                  |  |  |
| Bytes:                     | 78,666,450                     | 78,626,670           |  |  |

Figura 13




# RESTAURACIÓN DE AUDIOS

Se procede a usar los pasos 1 y 2 descritos anteriormente.

### **PASO 3:**

Se procede a elegir en la pestaña "Restore and Manage Media". Ver figura 14



### **PASO 4:**

Se verifica la cinta detectada en el panel derecho (1) y se debe buscar y elegir en el panel izquierdo dicha cinta (2)




Figura 15

### **PASO 5:**

Se procede a elegir la ruta donde se va proceder a realizar la descarga de audios





Figura 16



### PASO 6:

Se procede a elegir la ruta donde se va descarga el audio.




Figura 17



Figura 18

Después que se tenga la ruta, hacer click en "Start Restore"




Figura 19

### **PASO 7:**

Hacer click en "OK" para la confirmación de la restauración




Figura 20

Se observa el proceso del restore.




Figura 21

Se verifica el término del restore.

| Restore Progress ? X     |                       |                      |  |  |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|--|--|
| The restore is complete. |                       | Close                |  |  |
| To see detail            | <u>R</u> eport        |                      |  |  |
| Drive:                   | C:                    |                      |  |  |
| Label:                   | Media created 10/16/2 | 014 at 10:14         |  |  |
| Status:                  | Completed             |                      |  |  |
| ·                        | Elapsed:              | Estimated remaining: |  |  |
| Time:                    | 4 min., 23 sec.       |                      |  |  |
|                          | Processed:            | Estimated:           |  |  |
| Files:                   | 220                   | 220                  |  |  |
| Bytes:                   | 78,666,450            | 78,626,670           |  |  |

Figura 22

### MERCADOTECNIA DIRECTA Y CONTACT CENTER



|  | <b>-</b>    | Manual de Grabación y Restore de Cintas |
|--|-------------|---|
|  |             | Fecha de emisión: 02/02/2016            |
|  | Revisión: 0 | Sustituye: NINGUNO                      |

# Proceso para limpiar la grabadora

La grabadora después de varios usos, muestra un mensaje de alerta tal como se muestra en la imagen



Figura 23

Para este caso se procede a colocar una cinta de limpieza



Figura 24

Se deja que la grabadora termine con el limpiado



Figura 25

## MERCADOTECNIA DIRECTA Y CONTACT CENTER



| Procedimiento | Manual de Grabación y Restore de Cintas |  |
|---------------|---|--|
|               | Fecha de emisión: 02/02/2016            |  |
| Revisión: 0   | Sustituye: NINGUNO                      |  |



Figura 26

Al término de la limpieza, la grabadora retira automáticamente la cinta tal como la figura 27.



Figura 27

## **NOTA**

Se procede a colocar nuevamente las cintas tape, ya sean para grabar o restaurar.