Como usar a API

1° Criar usuario com role Admin ou Entregador


Primeiramente para cadastrar as motos é necessário criar um usuário **Admin**. No endpoint **Auth/register,** abaixo está um exemplo de Json para fazer a criação do mesmo:

OBS: a senha dever ter no minimo 8 caracteres contendo um número, um caractere especial e ser formado por letras maiusculas e minusculas.

```
{
"email": "AdminUser@gmail.com",
"password": "Senha@123!",
"role": "Admin"
}
```

Para criar um usuario do tipo entregador cole o json abaixo:

```
{
"email": "EntregadorUser@gmail.com",
"password": "Senha@123!",
"role": "Entregador"
}
```



Após clicar em executar, aparecerá um codigo 200 como no exemplo abaixo.



2° Obter Token

Após a criação do usuário com o role desejada, será necessário realizar o login no endpoint /Auth/login para obter o token, faça isso utilizando o email e password que foi utilizado na criação do mesmo, como no exemplo abaixo:

```
{
"email": "AdminUser@gmail.com",
"password": "Senha@123!"
}
```

Caso tenha criado o usuario entregador:

```
{
"email": "EntregadorUser@gmail.com",
"password": "Senha@123!"
}
```

Após fazer o login copie o token abaixo da resposta do endpoint:




3° Utilizar os endpoints

Para utilizar os endpoints será necessário clicar no cadeado ao circulado na imagem abaixo:



Após clicar no cadeado será aberto um modal onde tera um campo para inserir o valor do token como no exemplo abaixo:



Logo, após isso você poderá usar os endpoints caso tenha permissão.

🔑 Regras de Acesso (Roles)

- Admin → Acesso total a controller de Moto (CRUD em todos os recursos)
- Entregador → Acesso total a controller de locações e entregador



1. Autenticação

Método	Rota	Descrição	Roles
POST	/api/auth/login	Autentica usuário e retorna JWT	Público
POST	/api/auth/register	Cria um novo usuário (cliente/entregador)	Público

2. Motos

Método	Rota	Descrição	Roles
GET	/api/motos	Lista todas as motos disponíveis	Admin
GET	/api/motos/{placa}	Consulta moto por placa	Admin
POST	/api/motos	Cadastra uma nova moto	Admin
PUT	/api/motos/{id}	Atualiza placa da moto	Admin
DELETE	/api/motos/{id}	Remove moto	Admin

3. Entregadores

Método	Rota	Descrição	Roles
POST	/api/entregadores	Cadastra entregador + upload CNH	Entregador
POST	/api/entregador	upload CNH	Entregador
DELETE	/api/entregadores/{id}	Remove entregador	Entregador

4. Locações

Método	Rota	Descrição	Roles
POST	/api/locacoes	Criar uma locação (moto + plano)	Entregador
GET	/api/locacoes/{id}	Consultar detalhes da locação por Id	Entregador

Método	Rota	Descrição	Roles
PUT	/api/locacoes/{locacald}/devolucao	Informar data de devolução + calcular multa/diária	Entregador