

PLATTEN-MARKER (dreht mit) / PLATE MARKER

DT4TM - AprilTag tag36h11, 2 x 2 Board, IDs 0-3


Mit 100 % / Originalgröße drucken - NICHT "an Seite anpassen".

Print at 100 % / actual size - do NOT fit to page.

Nach dem Druck den Maßstab unten nachmessen: 100 mm / Check the scale bar after printing.



OBEN / TOP (Tags 0 + 1)



100 mm / scale check

Tag36h11, IDs 0 1 / 2 3. Tag edge (schwarzes Quadrat / black square): 48 mm (Modul / module 6 mm)

Board: 120 x 120 mm inkl. weißer Rand / incl. white border. Ursprung / origin = Board-Mitte, x rechts, y oben.

In der AR-Seite: "Marker-Größe" = Tag-Kantenlänge (Standard 48 mm), gilt für BEIDE Boards.

Mitte auf die Mitte der Platte kleben (r = 0) - er dreht, schwebt und kippt mit der Platte.

Stick the board centre on the plate centre (r = 0) - it spins, levitates and tilts with the plate.

BASIS-MARKER (fest) / BASE MARKER

DT4TM - AprilTag tag36h11, 2 x 2 Board, IDs 4-7


Mit 100 % / Originalgröße drucken - NICHT "an Seite anpassen".

Print at 100 % / actual size - do NOT fit to page.

Nach dem Druck den Maßstab unten nachmessen: 100 mm / Check the scale bar after printing.



OBEN / TOP (Tags 4 + 5)



100 mm / scale check

Tag36h11, IDs 4 5 / 6 7. Tag edge (schwarzes Quadrat / black square): 48 mm (Modul / module 6 mm)

Board: 120 x 120 mm inkl. weißer Rand / incl. white border. Ursprung / origin = Board-Mitte, x rechts, y oben.

In der AR-Seite: "Marker-Größe" = Tag-Kantenlänge (Standard 48 mm), gilt für BEIDE Boards.

Fest neben dem Prüfstand auf den Tisch / das Gehäuse kleben - darf sich NIE bewegen. Gut sichtbar neben der Platte.

Fix next to the rig on the table / housing - must NEVER move. Keep it in view together with the plate.