

| INFORMACION DEL MANUAL |   |                    |           |
|------------------------|---|--------------------|-----------|
| NOMBRE DEL MANUAL      | Como cambiar clave de cajero desde el SMA |                    |           |
| AREA                   | Departamento de Tecnología                |                    |           |
| FECHA DE CREACION      | Mayo 24, 2017 – 08:30 am                  | ID PROBLEMA        | KB0000016 |
| FECHA DE ACTUALIZACION |   | VERSION DEL MANUAL | 1.0       |
| INFORMACION ADICIONAL  |   |                    |           |
| CREADO POR             | David Edgardo Pérez Mejia                 |                    |           |
| REVISADO POR           |   |                    |           |
| NOTAS                  |   |                    |           |
|                        |   |                    |           |

## **ENTORNO**

Core financiero SMA – Versión 3, cajero de aplicación SMA, uso interno de SMA

## **PROBLEMA**

Existen varias razones para que el usuario pida cambio de contraseña de cajero:

- El usuario no recuerda la contraseña.
- El usuario está utilizando una configuración distinta del teclado de acuerdo al lenguaje.
- El usuario quiere realizar el cambio.
- Alguien más utilizó la contraseña del usuario titular.

## **PROGRAMAS NECESARIOS**

SMA

## **SOLUCION**

- 1. Ingresar al SMA.
- 2. Ingresar al ítem de menú Seguridad » Usuarios de SMA » Definir Usuarios en SMA en la sección del MAS.
- 3. En el campo **Usuario DB** ingresar el usuario a modificar y cliquear el botón a la derecha. Ej **CAMILOM.**
- 4. En la sección Usuario (SMA) cambiar la contraseña en el campo Contraseña.
- 5. Clic en el botón **Guardar** en la esquina inferior derecha.
- 6. Verificar que el usuario puede ingresar con la nueva clave.

| REFERENCIAS     |  |
|-----------------|--|
| KB RELACIONADOS |  |
| COMENTARIOS     |  |

Forma TIC-DKB-001 Versión 1.0