

GUÍA DEL SISTEMA

Cancelación de Cuentas Incobrables

Guía para dar de baja facturas pendientes e incobrables de clientes en Switch Soft



Descripción General

Este procedimiento describe cómo eliminar del sistema **facturas pendientes e incobrables** de clientes mediante dos pasos: la carga de un saldo a través de plantilla Excel y la posterior cancelación cruzando ese saldo contra las facturas desde el estado de cuenta del cliente.

Paso 1: Preparar y Subir la Plantilla de Saldos

Descargar la plantilla:

Ingresa al módulo de **Ventas > Clientes** y seleccione la opción **Agregar saldos a clientes**. Descargue la plantilla Excel disponible en esa sección.

Completar la plantilla:

La plantilla contiene columnas específicas que deben llenarse por cada cliente. La columna de **Saldo debe ingresarse en valor negativo** para indicar que se trata de un crédito que cancelará las facturas pendientes.

Columna	Descripción	Obligatorio
Código cliente	Código único del cliente en el sistema.	Sí ✓
Fecha	Fecha de aplicación del saldo.	Sí ✓
Saldo	Monto a aplicar. Debe ingresarse en NEGATIVO para cancelar facturas pendientes.	Sí ✓
Comentario	Descripción o referencia interna del ajuste (ej. "Cuenta incobrable 2024").	Sí ✓

Importante: El saldo debe ingresarse en NEGATIVO en la plantilla. Esto indica que el monto se aplicará como crédito para cancelar las facturas en débito (facturas pendientes de pago).

Ejemplo: Si un cliente tiene facturas pendientes por \$500, coloca -500 en la columna de Saldo. Al subir la plantilla, el sistema registrará ese crédito listo para cruzar contra las facturas.

Subir la plantilla:

Una vez completada, cargue la plantilla desde la misma opción **Agregar saldos a clientes**. El sistema registrará el saldo en la cuenta del cliente.

Paso 2: Cancelar las Facturas desde el Estado de Cuenta

Localizar el cliente:

- Vaya al módulo de **Ventas > Clientes > Listado**.
- Busque el cliente correspondiente y haga clic en el ícono de ojo para ingresar a su estado de cuenta.

Cancelación de pagos a cuentas:

- Dentro del estado de cuenta, busque la opción **Cancelación de pagos a cuentas**.
- Seleccione el **crédito** (el saldo que cargó con la plantilla) y crúcelo contra el **débito** (las facturas pendientes a cancelar).
- El monto del crédito debe ser igual al total de las facturas que desea cancelar. Con un solo saldo puede cancelar múltiples facturas al mismo tiempo.

Recuerde: El crédito cargado en el Paso 1 representa el saldo anterior, y los débitos son las facturas pendientes. Al cruzarlos, las facturas quedarán canceladas en el sistema.

Resumen del Proceso

La cancelación de cuentas incobrables se realiza en dos pasos:

1. **Preparar y subir la plantilla** — Ventas > Clientes > Agregar saldos a clientes. Ingrese el saldo en negativo por el total de las facturas a cancelar.
2. **Cancelar desde el estado de cuenta** — Ventas > Clientes > Listado > ícono de ojo > Cancelación de pagos a cuentas. Cruce el crédito contra las facturas pendientes.