

Guía de Parámetros del Sistema

Esta guía describe el propósito y comportamiento de cada parámetro disponible en el sistema, con sus efectos al activarlo o desactivarlo.

Cada parámetro puede activarse o desactivarse según las necesidades operativas del cliente. Su configuración afecta directamente los módulos de **Ventas**, **Compras**, **Inventario** y **Configuración general** del sistema Switch Soft.

Módulos del sistema

VENTAS	INVENTARIO	CONFIGURACIÓN	COMPRAS
7 parámetros	2 parámetros	2 parámetros	1 parámetro

Índice de parámetros

0014	Artículos en forma de lista facturador	Ventas
0021	Sistema con promoción	Configuración
0034	Solicitar password para eliminar artículo en facturador	Ventas
0072	Control de comprobantes	Ventas
0098	Control de morosidad de cliente	Ventas
0099	Sistema con manejo de costo FOB	Inventario
0113	Recibido conforme comprobantes	Ventas
0120	Nueva cotización al actualizar	Ventas
0121	Cobro activación tarjeta de crédito	Ventas
0124	Utilizar nombre comercial en facturador	Configuración
0151	Nueva orden de compra al actualizar	Compras
0181	Método de ingreso de asignación de LOTE	Inventario

Parámetros del sistema

0014

Artículos en forma de lista facturador

Ventas

Controla la visualización de artículos dentro del facturador. Permite alternar entre vista de lista detallada y vista de cuadrícula con imágenes del producto.

✓ Cuando está ACTIVO


Los artículos se presentan en una tabla con columnas de código, descripción y precio. Facilita la búsqueda rápida en catálogos extensos.

✗ Cuando está INACTIVO

Los artículos se muestran como tarjetas en cuadrícula con imagen, código y precio de cada producto.

Buscar productos...

COD.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	...
78999999	Servicio	\$8.00	
BOARD01	ASUS PRIME H510M-E	\$104.99	
BOARD02	GIGABYTE B560M DS3H	\$134.74	
BOARD03	GIGABYTE Z590 VISION G	\$230.31	
BOARD04	ASUS ROG STRIX Z590-I GAMING WIFI 6E	\$339.00	
BOARD05	ASUS Placa base Prime H510M-A D4-CSM LGA 1700 Micro ATX	\$232.75	
BOARD06	MSI MAG B660M BAZOOKA DDR4	\$251.12	
BOARD07	ASUS PRIME B660M-A WIFI DDR4	\$196.01	
BOARD08	MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4	\$195.99	
BOARD09	ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI DDR4	\$459.39	
BOARD10	MSI Z690 A PRO	\$232.75	
BOARD11	MSI Z690 A PRO WIFI	\$229.07	
BOARD12	MSI MPG Z690 CARBON WIFI	\$344.22	
BOARD13	ASUS ROG Z690 MAXIMUS HERO WIFI	\$490.00	
BOARD14	ASROCK A320M AC WIFI	\$86.97	



0021

Sistema con promoción

Configuración


Activa el módulo de promociones del sistema, habilitando la creación y aplicación automática de descuentos, precios especiales y combos durante el proceso de venta.

✓ Cuando está ACTIVO

Aparece el botón "Agregar Promoción" en el módulo de Promociones, permitiendo crear reglas como 2x1 y compra 1 + el segundo gratis, entre otras.

✗ Cuando está INACTIVO

El módulo de Promociones no muestra la opción de agregar. No se pueden crear ni aplicar promociones automáticas.



Botón "Agregar Promoción" visible con parámetro activo

0034

Solicitar password para eliminar artículo en facturador

Ventas


Añade un control de seguridad al proceso de eliminación de líneas en una factura en curso, previniendo eliminaciones accidentales o no autorizadas por el cajero.

✓ Cuando está ACTIVO

Al presionar el botón eliminar (✗) en una línea del facturador, el sistema despliega un teclado numérico solicitando un PIN administrativo antes de proceder.

✗ Cuando está INACTIVO

El artículo se elimina de la factura de forma inmediata, sin ninguna solicitud de contraseña ni confirmación adicional.



Botón eliminar (✗) y teclado PIN solicitado al eliminar

0072**Control de comprobantes****Ventas**

Define si los precios modificados manualmente en un comprobante se conservan o se restablecen al convertirlo a otro tipo de documento dentro del flujo de ventas.

✓ Cuando está ACTIVO

Al convertir un comprobante (ej. cotización → pedido → factura), el sistema restablece automáticamente los precios originales del artículo, descartando modificaciones previas.

✗ Cuando está INACTIVO

Los precios modificados en el comprobante original se conservan y se trasladan al nuevo comprobante sin ser reemplazados.

0098**Control de morosidad de cliente****Ventas**

Evalúa el estado crediticio del cliente antes de procesar una nueva venta. Se activa cuando el cliente tiene facturas vencidas que superan el límite de morosidad configurado.

✓ Cuando está ACTIVO

Si un cliente supera el límite de morosidad configurado, el sistema bloquea la facturación y solicita un PIN administrativo para poder continuar con la venta.

✗ Cuando está INACTIVO

El sistema permite facturar a cualquier cliente sin verificar su saldo vencido ni su límite de crédito.

0099

Sistema con manejo de costo FOB

Inventario

Habilita el manejo de dos estructuras de costo en los artículos: costo FOB (sin fletes ni seguros) y costo CIF (con seguro y flete incluidos). Orientado a empresas importadoras.

✓ Cuando está ACTIVO

Al crear un artículo se habilitan los campos Costo FOB y Costo CIF. En el ingreso de mercancía aparece la ventana "Otros Costos" para registrar Transporte, Arancel, Impuesto y Otros gastos.

✗ Cuando está INACTIVO

Los artículos manejan un único costo estándar. El ingreso de mercancía no presenta la opción de costos adicionales.

Ventana "Otros Costos" durante el ingreso de mercancía

0113**Recibido conforme comprobantes****Ventas**

Agrega una sección de firma al pie del PDF de las facturas, permitiendo que el cliente firme como constancia de haber recibido la mercancía o el servicio.

✓ Cuando está ACTIVO

El PDF de facturas incluye al pie la sección "Recibido Conforme" con una línea destinada a la firma del cliente.

✗ Cuando está INACTIVO

El PDF de la factura se genera sin sección de firma ni espacio de confirmación de recepción.

OTROS COSTOS

Transporte

0.00

Arancel

0.00

Impuesto

0.00

Otros

0.00

Cerrar

Terminar

Sección "Recibido Conforme" en el pie del comprobante

0120

Nueva cotización al actualizar

Ventas

Define el comportamiento del sistema al guardar cambios sobre una cotización existente: si genera un documento nuevo o actualiza el registro actual.

✓ Cuando está ACTIVO

Al editar y guardar una cotización, el sistema genera un nuevo comprobante con número distinto conservando la cotización original. Permite llevar historial de versiones.

✗ Cuando está INACTIVO

Al actualizar una cotización, el documento mantiene su mismo número, sobrescribiendo los cambios sin crear un nuevo registro.

0121

Cobro activación tarjeta de crédito

Ventas

Aplica exclusivamente al procesador de pagos Switch Pay. Controla si se realiza un cobro inicial de activación antes de procesar pagos con tarjeta de crédito.

✓ Cuando está ACTIVO

Al utilizar Switch Pay, el sistema realiza un primer cobro de \$1.00 para validar la tarjeta y habilitar el procesamiento correcto de las transacciones siguientes.

✗ Cuando está INACTIVO

No se aplica el cobro de activación. Las transacciones con tarjeta de crédito se procesan sin esa validación inicial.

■ *Nota: Este parámetro solo tiene efecto si el cliente utiliza el módulo de pagos Switch Pay.*

0124

Utilizar nombre comercial en facturador

Configuración

Determina qué identificación del cliente se muestra en el campo de búsqueda del facturador al seleccionarlo.

✓ Cuando está ACTIVO

El facturador muestra el nombre comercial del cliente al buscarlo y seleccionarlo.

✗ Cuando está INACTIVO

El facturador muestra la razón social del cliente. Comportamiento predeterminado del sistema.

The screenshot shows the 'FACTURA' (Invoice) screen. At the top, there's a search bar with 'victor medina' entered, which is highlighted by a red box. To the right of the search bar is a 'Vendedor' (Seller) field with 'Franklin Hernandez' entered. Below the search bar is a table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO, %BONIF, SUBTOTAL, ITBMS, and TOTAL. The table is currently empty. At the bottom, there's a 'CUPÓN' (Coupon) field, a 'DESCUENTO GLOBAL' (Global Discount) field, and a 'PAGAR' (Pay) button showing '\$0.00'. The interface also includes a navigation bar at the very bottom with options like Factura, Transacción, Pedido, Orden, Abono, Colización, N. Crédito, N. Débito, and C. Regalo.

Campo de cliente en el facturador mostrando nombre comercial

■ **Nota:** Este parámetro aplica únicamente en el facturador. No afecta reportes ni otros módulos.

0151

Nueva orden de compra al actualizar

Compras

Define el comportamiento del sistema al guardar cambios sobre una orden de compra existente: si genera un documento nuevo o actualiza el registro actual.

✓ Cuando está ACTIVO

Al editar y guardar una orden de compra, el sistema genera un nuevo comprobante con número distinto conservando la orden original. Permite llevar historial de versiones.

✗ Cuando está INACTIVO

Al actualizar una orden de compra, el documento mantiene su mismo número, sobrescribiendo los cambios sin generar un nuevo registro.

0181

Método de ingreso de asignación de LOTE

Inventario

Define el criterio con el que el sistema selecciona automáticamente el lote a descontar del inventario al registrar una salida de mercancía.

✓ Cuando está ACTIVO

El sistema aplica el método seleccionado (FEFO, FIFO o Manual) de forma automática en cada transacción de salida de inventario.

✗ Cuando está INACTIVO

No aplica — este parámetro es de tipo selección y siempre debe tener una opción configurada.

Opciones disponibles

FEFO <i>First Expired, First Out</i>	Sale primero el lote con fecha de vencimiento más próxima. Ideal para productos perecederos, farmacéuticos o cualquier artículo con fecha de expiración.
FIFO <i>First In, First Out</i>	Sale primero el lote que ingresó antes al inventario, independientemente de su fecha de vencimiento. Recomendado para productos sin fecha de expiración.
Manual <i>Selección por usuario</i>	El usuario selecciona manualmente qué lote descontar en cada transacción de salida, sin que el sistema aplique ningún criterio automático.