

***	TTTTTT	ssssss	000000		***	
***	TTTTTT	ss	000000		***	
***	TTTTTT	SS	00 00		***	
***	TT	ssssss	00 00		***	
***	TT	ss	00 00		***	
***	TT	ss	000000		***	
***	TT	SSSSSS	000000		***	

*** COMANDOS UTEIS PARA O DIA A DIA NA EDICAO DE PROGRAMAS ***						

*** CONFIG	GURACAO DE	AMBIEN	TE DE EC	OICAO ***		

[AUTOSAVE] ON / OFF

GRAVA AS EDICOES DE ARQUIVO NO TSO, QUANDO APERTAMOS O F3

[CAPS] ON / OFF

NA EDICAO DE ARQUIVOS OS CARACTERES AUTOMATICAMENTE FICAM EM MAISCULAS

[HEX] ON / OFF

CONVERTE O ARQUIVO EM EDICAO DO FORMATO EBCDIC PARA HEXADECIMAL

[HLITE] JCL / COBOL / SQL

CORES DE COMANDO NA LINGUAGEM SELECIONADA, FACILITA A CODIFICACAO

[NUMBER] ON / OFF STD / COBOL

LIGA A NUMERACAO AUTOMATICA NA EDICAO DE ARQUIVOS



[AUTONUM]

RENUMERA AUTOMATICA O ARQUIVO DE EDICAO

[START]

CRIA UMA NOVA JANELA DE EDICAO NA IDE TSO

[SPLIT]

DIVIDE A JANELA EM DUAS VISOES DE ACORDO COM O CURSO

[UP]

SOBE UMA PAGINA / CSR DE TELA

[DOWN]

DESCE UMA PAGINA / CSR DE TELA

[SWAP]

NAVEGA NA JANELAS ATIVA NA SESSAO

[SWAPLIST]

EXIBE UMA TELA COM TODAS AS JANELAS ATIVAS

[SWAPBAR]

EXIBE NA LINHA 24 ATALHO PARA AS JANELAS ATIVAS

[SCRNAME] NOME

RENOMEIA UMA JANELA, UTIL PARA A NAVEGACAO



[RESET] [RES]

LIMPA A JANELA ATIVA, ELIMINANDO WARNINGS E SUJEIRAS

[SUB]

SUBMETE UM JCL PARA A EXECUCAO

[SAVE]

SALVE UM ARQUIVO EM EDICAO

[SRCHFOR] ATRIBUTO

PESQUISA NA BIBLIOTECA UMA DETERMINADA VARIAVEL

[NULLS]

LIGA / DESLIGA O MODO NULLS SERVE PARA ESPECIFICAR O TIPO DE NULOS

[TABS]

LIGA / DESLIGA A TABULACAO SERVE PARA ESPECIFICAR CARACTERES DE TAB

[BOUNDS] XX YY

AJUSTA A MARGEM DIREITA E ESQUERDA DO EDITOR TSO

[AUTONUM]

LIGA / DESLIGA A FACILIDADE AUTONUMERACAO

[AUTOLIST]

LIGA / DESLIGA A FACILIDADE DE AUTOLIST





[STATS]
LIGA / DESLIGA A FACILIDADE DE ESTATISTICA SOBRE O OBJETO EDITADO
[AUTOSAVE]
LIGA / DESLIGA O SALVAMENTO DE FONTE AUTOMATICO
[VERSION] XXX
PERMITE ATRIBUIR UM NUMERO DE VERSAO PARA SER ARMAZENADO NA ESTATISTICA
[TSO PROFILE]
EXIBE O PROFILE DO TSO
