Развёртывание Mikrotik CHR на Hyper-V

mikrotiklab.ru/emulyator/artga-hyper-v

Сегодня поговорим о развёртывании роутера Mikrotik на Hyper-V, точнее образа RouterOS (Cloud Hosted Router — CHR) который специально предназначен для запуска на виртуальных машинах.

Установка Hyper-V

Данная платформа виртуализации занимаем второе место среди популярных. Существует 2 вида исполнения:

- Серверная, для Windows Server 2008R2 и выше;
- Клиентская для Windows 8 и выше.

На моем домашнем Intel NUC установлена Windows 10 1809 LTSC. На всех Windows 10 установка Hyper-V не отличается, ставим с помощью командлета PowerShell:

```
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName:Microsoft-Hyper-V -All
```

В нашем случае установится сама платформа и консоль управления. Если PowerShell не ваше, можете установить через графический интерфейс. Переходим в Панель управления – Программы и компоненты – Включение и отключение компонентов Windows.



После установки перезагружаем систему. Напомню, что для включения низкоуровневой оболочки, ваш процессор должен поддерживать технологию Intel VT или AMD-V.

Скачивание актуального CHR

После установки низкоуровневой оболочки перейдём по ссылке https://mikrotik.com/download опускаемся в самый низ и качаем образ VHDX.



Перемещаю скачанный образ виртуального жёсткого диска в C:\Hyper-V\chr-6.48.2



Создание виртуальной машины CHR

В диспетчере Hyper-V нажимаем создать – Виртуальная машина.

Первый шаг мастера пропускаем, на втором задаём имя и место хранения ВМ.



На третьем этапе выбираем «Поколение 1», т.к. «Поколение 2» не поддерживается.



На следующем шаге задаём потребляемую ОЗУ и отключаем динамическую память.



Настраиваем сеть, в качестве примера Default Switch подойдёт. Этот свитч по умолчанию, разворачивается при установке Hyper-V.



Подключаем ранее скаченный виртуальный диск и жмём готово.



После создания ВМ увидим ее в консоли.



Подключимся к ней и нажмём пуск.



После старта дождёмся загрузки ВМ.



Попробуем подключиться к CHR через Winbox. Посмотрим в список соседей.



Подключение удалось, один единственный интерфейс в статусе Running, доступ в интернет есть.



Вы можете заметить, что MAC адрес начинается с 00:15:5D… (в дальнейшем можно изменить) это зарезервированный диапазон для компании Microsoft. Если видите такое начало, знайте на чем крутится RouterOS.

Как вы видите, ничего сложного в процессе развёртывания нас не ждёт. Впоследствии вы можете добавлять сетевые интерфейсы и строить свои лабораторные стенды на в полноценном роутере Микротик работающем на Hyper-V.