# To do or not to do?

Guide d'utilisation

## Sommaire

- Description	Page 3
- Installation préalable de NodeJS	Page 3
- Lancement	Page 4
- Utilisation	Page 5

#### Description

"To do or not to do?" est une application permettant de créer et modifier une liste de tâches à effectuer. Vous pourrez ajouter de nouvelles tâches, les modifier, les supprimer ou encore les signaler comme effectuées.

### Installation prélable de NodeJS

"To do or not to do" nécessite NodeJS pour fonctionner. Vous pouvez le télécharger sur le site internet <a href="https://nodejs.org/en/">https://nodejs.org/en/</a>, puis l'installer. Les réglages par défaut sont suffisants.

#### Lancement

Avant de pouvoir utiliser l'application, le serveur http doit être démarré grâce à NodeJS. Les étapes sont les suivantes:

- Pour ouvrir la console de commandes, appuyez simultanément sur les touches Windows + R de votre clavier, puis entrez "cmd" avant de valider.
- Une fois la console ouverte, vous devez vous rendre dans le répertoire contenant l'application "To do or not to do?". Pour cela, deux commandes vous seront utiles:
  - "cd" suivi du nom d'un répertoire vous permet d'accéder à celui-ci.
  - "cd.." vous permet à l'inverse de revenir dans le répertoire précédent.
- Quand vous vous trouvez dans le bon répertoire, tapez la commande suivante afin de démarrer le serveur:

"node server.js"

Si toutes les étapes ont été effectuées correctement, le message suivant s'affichera:

"Le serveur a démarré et surveille <a href="http://localhost:8080">http://localhost:8080</a>"

Il ne vous reste alors plus qu'à ouvrir votre navigateur et saisir l'adresse "localhost:8080" afin de lancer l'application.

#### Utilisation

"To do or not to do?" est simple d'utilisation.

Pour créer une nouvelle tâche, il suffit de cliquer sur le bouton correspondant. Une fenêtre pop-up s'ouvre alors, dans laquelle vous pouvez saisir l'énoncé de la tâche avant de la valider. La tâche sera automatiquement ajoutée à la fin de votre liste.

Cliquer sur l'icône "crayon" d'une tâche permet de modifier son énoncé, une fois encore grâce à une fenêtre pop-up.



Cliquer sur l'icône "poubelle" d'une tâche permet de la supprimer de votre liste.



Cliquer sur n'importe quelle autre partie de la tâche permet de la signaler comme effectuée si elle ne l'était pas encore ou inversement. La couleur de fond et l'icône "case à cocher" changent en fonction.



Le bouton "Supprimer les tâches effectuées" permet comme son nom l'indique, d'effacer en un clic toutes les tâches qui ont été signalées comme effectuées.

Enfin, tout aussi explicite, le bouton "Vider la liste" permet de supprimer l'intégralité des tâches de votre liste.