Barvy

Styly barev definují, jak se v návrhu používají barvy.

Primární barvy

NÁHLED



SPECIFIKACE

PRIMARY BLUE

Pro dominantní použití na stránce. Je zastoupená v roli hlavní podkladové barvy, a to zejména v hlavičce, ale i pro elementy navigace nebo rozcestníků. Také se používá jako barva aktivních elementů jako jsou například odkazy nebo tlačítka.

BARVA	HEXA KÓD	CSS PROMĚNNÁ
	#2362a2	gov-color-blue

DARK GREY

Jako obecná barva textů, nadpisů a některých odkazů. Jako alternativní barva podkladu zastoupená zejména v patičce.

BARVA HEXA KÓD CSS PROMĚNNÁ

BARVA HEXA KÓD CSS PROMĚNNÁ

#3b3b3b --gov-color-grey-dark


WHITE

Jako podkladová barva pro aktivní elementy nebo komponenty. Jako barva tlačítek, odkazů a textů použitých na Primary Blue a Dark Grey barvě.

BARVA	HEXA KÓD	CSS PROMĚNNÁ
	#ffffff	gov-color-white

Modré barvy

NÁHLED



SPECIFIKACE

PRIMARY BLUE DARK

Pro zvýraznění hover stavů některých aktivních elementů v barvě Primary.

BARVA	HEXA KÓD	CSS PROMĚNNÁ
	#254e80	gov-color-blue-dark

PRIMARY BLUE

Pro dominantní použití na stránce. Je zastoupená v roli hlavní podkladové barvy, a to zejména v hlavičce, ale i pro elementy navigace nebo rozcestníků. Také se používá jako barva pro vyznačení některých aktivních elementů jako jsou například odkazy nebo tlačítka.



PRIMARY BLUE LIGHT

Pro zvýraznění hover stavů některých aktivních elementů umístěných na barvě Primary Blue.

BARVA	HEXA KÓD	CSS PROMĚNNÁ
	#3077b7	gov-color-blue-light

BLUE INACTIVE 1

Pro zobrazení neaktivních (disabled) stavů některých elementů, především textových odkazů umístěných na světlém i Primary Blue pozadí.

BARVA	HEXA KÓD	CSS PROMĚNNÁ
	#91b0d0	gov-color-blue-inactive-1

BLUE INACTIVE 2

Pro zobrazení neaktivních (disabled) stavů některých elementů, především tlačítek umístěných na světlém pozadí.

BARVA	HEXA KÓD	CSS PROMĚNNÁ
	#d3dfec	gov-color-blue-inactive-2

BLUE HOVER

Pro zvýraznění hover stavů některých aktivních elementů jako jsou například odkazy nebo tlačítka.




BLUE FOCUS

Pro zvýraznění focus stavů na světlém pozadí.

BARVA	HEXA KÓD	CSS PROMĚNNÁ
	#007bff	gov-color-blue-focus

Neutrální barvy

NÁHLED



SPECIFIKACE

DARK GREY

Jako obecná barva primárních textů, nadpisů a některých odkazů. Jako alternativní barva podkladu zastoupená zejména v patičce.

BARVA HEXA KÓD CSS PROMĚNNÁ

#3b3b3b --gov-color-grey-dark

MID GREY

Jako barva obecných a sekundárních textů.

BARVA	HEXA KÓD	CSS PROMĚNNÁ
	#686868	gov-color-grey-mid

LIGHT GREY

Jako barva neaktivních nebo zástupných textů.

BARVA	HEXA KÓD	CSS PROMĚNNÁ
	#a8a8a8	gov-color-grey-light

BACKGROUND GREY

Jako obecná barva pozadí stránky.

BARVA	HEXA KÓD	CSS PROMĚNNÁ
	#f5f5f5	gov-color-grey-bg

WHITE

Jako podkladová barva pro aktivní elementy nebo komponenty. Jako barva tlačítek, odkazů a textů použitých na Primary Blue a Dark Grey barvě.

BARVA	HEXA KÓD	CSS PROMĚNNÁ
	#ffffff	gov-color-white

Žluté barvy

NÁHLED



SPECIFIKACE

YELLOW

Především u ilustrací.

BARVA	HEXA KÓD	CSS PROMĚNNÁ
	#ecae1a	gov-color-yellow

YELLOW DARK

Pro zvýraznění hover stavů u ilustrací.




#dd9f0c

--gov-color-yellow-dark

Výstražné barvy

NÁHLED





SPECIFIKACE

ERROR

Jako barva pro chybové hlášky.

BARVA	HEXA KÓD	CSS PROMĚNNÁ
	#c52a3a	gov-color-error

SUCCESS

Jako barva pro potvrzovací hlášky.

BARVA	HEXA KÓD	CSS PROMĚNNÁ
	#6fbd2c	gov-color-success